



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_PROD\_AV

- Ohlašovací povinnost:** Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí o produkci a nakládání s odpady
- Formulář:** F\_ODP\_PROD\_AV
- Dle příslušné legislativy:** příloha č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb.

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_PROD\_AV\_2016\_1

**Verze komentáře datového standardu:** 1.0

**Datum vydání:** 15. 8. 2016

**Ohlašovací rok:** 2016

### List č. 1 – Identifikace zpracovatele autovraků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd <sup>1</sup>
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2016" />	Rok 2016
Hlášení určeno pro ORP/SOP (kód, název)	<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelOdpTyp"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí odpovídat IČZÚJ sídla v případě, že je hlášení zasíláno za provozovnu na adrese sídla, nebo IČZÚJ provozovny v případě, že je hlášení zasíláno za provozovnu mimo adresu sídla. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd <sup>2</sup>
Zpracovatel autovraků	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp"/> <xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpProdOstatniTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Údaje o provozovně	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpProdTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Údaje o provozovně	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpProdTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Údaje o provozovně - ostatní	<xsd:element name="provozovnaOstatni" type="ProvozovnaOdpProdOstatniTyp" />	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Hlášení vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd.
Poznámka	<xsd:element name="poznamka" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	-

<sup>1</sup> Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

<sup>2</sup> F\_ODP\_common\_2016\_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Listy č. 2, 3, 4 a 5	<pre>&lt;xsd:complexType name="Sekce2Typ"&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element name="odpadList2Seq" type="OdpadProdList2Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;xsd:element name="odpadList3Seq" type="OdpadProdList3Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;xsd:element name="sekce4" type="Sekce4Typ" minOccurs="0" /&gt; &lt;xsd:element name="sekce5" type="Sekce5Typ" minOccurs="0" /&gt;</pre>	List č. 3 je povinný. List č. 2 je nepovinný. List č. 4 je povinný v případě, že na listu č. 2 je uveden odpad 16 01 04 a kód nakládání BN30 (tj. při prvním převzetí vybraného autovraku do zařízení ke sběru a zpracování autovraků). List č. 5 je povinný pouze pro zařízení, která ve svém provozu používají drtící zařízení.

#### List č. 2 - Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků a odpadů vzniklých z vybraných autovraků

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Bilance	<pre>&lt;xsd:element name="odpadList2Seq" type="OdpadProdList2Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /&gt;</pre>	Rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojčíslí 99 nebo kódů 160104 nebo 160106 musí být rozdíl sloupců „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů, název odpadu/výrobní značka auta a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro ABC bilanci.
-	<pre>&lt;xsd:complexType name="BilanceProdList2Typ"&gt;</pre>	Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Katalogové číslo odpadu a název druhu odpadu	<pre>&lt;xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/&gt;</pre>	Každý kód odpadu s danou kategorií odpadu může být uveden pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99, který se musí lišit v názvu odpadu, a kódů 160104 a 160106, které se musí lišit ve výrobní značce auta. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Kategorie odpadu	<pre>&lt;xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/&gt;</pre>	Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu odpadu. Nabývá hodnot - O (ostatní)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- N (nebezpečný)</li> <li>- O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)</li> <li>- N/O (odpad zařazení do kategorie Ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů)</li> </ul> <p>Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.</p>
Výrobní značka auta, ze kterého se stal autovrak nebo název druhu odpadu /Výrobní značka auta	<xsd:element name="vyrobniZnackaAuta" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Povinná hodnota v případě, že kódy odpadu jsou 160104 nebo 160106. Nabývá hodnoty z číselníku výrobních značek aut.
Množství odpadu (tuny)	<xsd:element name="mnozsviOdpadu" type="MnozsviOdpaduTyp"/>	Alespoň jedna z hodnot „Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)“ a „Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)“ musí být vyplněna.
Sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu (+)	<xsd:element name="plus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se sesbírané množství vybraných autovraků nebo množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+).
Celkové množství, se kterým bylo nakládáno (-)	<xsd:element name="minus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (-).
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kodZpusobuNakladani" type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Partner	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>	Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
Počet kusů sesbíraných autovraků	<xsd:element name="pocetKusuSesbiranychAutovraku" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	V rámci 1 pořadového čísla musí být bilance počtu kusů sesbíraných autovraků pro kódy odpadů 160104 a 160106 rovna 0.
Číslo osvědčení – před 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPred2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno před 1. 1. 2016. Maximálně 20 znaků. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Číslo osvědčení – po 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPo2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností

		odpadů bylo vydáno po 1. 1. 2016. Formát XXXX/RRRR/O, kde XXXX je pořadové číslo osvědčení přidělené informačním systémem <a href="http://www.hnvo.cz">www.hnvo.cz</a> , RRRR je rok vydání osvědčení a O je písmeno O označující osvědčení. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
--	--	---

### List č. 2 - Příloha – Seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
partner	<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	-
1 partner	<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">	Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou. Vyhodnocení unikátnosti partnera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma -&gt; IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny</li> <li>• Firma bez IČO -&gt; název-IČZÚJ-číslo provozovny</li> <li>• Občan obce -&gt; IČZÚJ</li> <li>• Obec -&gt; IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny</li> <li>• Zahraniční osoba – kód státu</li> </ul>
Partner - index	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger"/>	Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Údaje o partnerovi	<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd

### List č. 3 - Hlášení o sběru a zpracování jiných než vybraných autovraků, jejich částí včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Bilance	<xsd:element name="odpadList3Seq" type="OdpadProdList3Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />	Rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů a kategorii odpadu musí být 0. V případě kódu končícího na dvojčíslí 99 musí být rozdíl sloupců „Celkem (+)“ a „Z toho dle sloupce 7 (-)“ pro každé katalogové číslo odpadů, název odpadu a kategorii odpadu 0. Uvedené podmínky platí i pro ABC bilanci.
-	<xsd:complexType name="BilanceProdList3Typ">	Výsledná bilance množství odpadu musí být 0.
Katalogové číslo odpadu a název druhu odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každý kód s danou kategorií odpadu může být uveden pouze jednou, s výjimkou kódů odpadů končících na dvojčíslí 99, který se musí lišit v názvu odpadu.

Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Povinné pole, uvede se kategorie odpadu příslušná k danému kódu odpadu. Nabývá hodnot <ul style="list-style-type: none"> <li>- O (ostatní)</li> <li>- N (nebezpečný)</li> <li>- O/N (ostatní s nebezpečnou vlastností)</li> <li>- N/O (odpad zařazení do kategorie Ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů)</li> </ul> Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Množství odpadu (tuny)	<xsd:element name="mnozstviOdpadu" type="MnozstviOdpaduTyp"/>	Alespoň jedna z hodnot: Celkem a Z toho dle sloupce 7 musí být vyplněna.
Celkem (+)	<xsd:element name="plus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (+).
Z toho dle sloupce 7 (-)	<xsd:element name="minus" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>	Uvede se množství odpadu. Může nabývat kladných hodnot s max. 3 desetinnými místy. Uvedou se hodnoty, které mají způsob nakládání (-).
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kodZpusobuNakladani" type="KodZpusobuNakladaniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd. Kódy XD1 a XD5 (kde x = A, B, C) se nesmí v hlášení vyskytnout společně.
Partner	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger" minOccurs="0"/>	Uvede se odkaz na identifikaci partnera uvedené ve výčtu partnerů. Uvádí se pouze v případě, že k danému kódu nakládání je uvedení partnera vyžadováno dle legislativy.
Číslo osvědčení – před 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPred2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno před 1. 1. 2016. Maximálně 20 znaků. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.
Číslo osvědčení – po 2016	<xsd:element name="cisloOsvedceni" type="CisloOsvedceniPo2016Typ" />	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno po 1. 1. 2016. Formát XXXX/RRRR/O, kde XXXX je pořadové číslo osvědčení přidělené informačním systémem <a href="http://www.hnvo.cz">www.hnvo.cz</a> , RRRR je rok vydání osvědčení a O je písmeno O označující osvědčení. Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd.

### List č. 3 - Příloha – Seznam partnerů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
partner	<xsd:element name="partnerSeq" type="PartnerBilanceTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	-
1 partner	<xsd:complexType name="PartnerBilanceTyp">	Každý partner či provozovna může být uveden pouze jednou. Vyhodnocení unikátnosti partnera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Firma -&gt; IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny</li> <li>• Firma bez IČO -&gt; název-IČZÚJ-číslo provozovny</li> <li>• Občan obce -&gt; IČZÚJ</li> <li>• Obec -&gt; IČO-číslo provozu-IČZÚJ provozovny</li> <li>• Zahraniční osoba – kód státu</li> </ul>
Partner - index	<xsd:element name="partnerIndex" type="xsd:positiveInteger"/>	Index partnera. Unikátní index partnera. Ohlašovatel nesmí být totožný s partnerem. Partner musí být ve výčtu uveden pouze 1x.
Údaje o partnerovi	<xsd:element name="partner" type="PartnerTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2016_1.xsd

### List č. 4 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků (kategorie vozidla M1, N1 a tříkolová vozidla) a plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
-	<xsd:element name="pocetAHmotnost" type="PocetAHmotnostTabulkaTyp" />	-
Řádek 1 Počet vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení.	<xsd:element name="pocetAHmotnost" type="PocetAHmotnostTabulkaTyp" />	Povinné pole. Uvádí se počet autovraků evidovaných za dané zařízení v daném ohlašovacím roce v systému MA ISOH (převzaté kódem BN30). Celé nezáporné číslo.
Řádek 2 Celková hmotnost vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení. Uvádí se suma hmotností dle TP.	<xsd:element name="celkovaHmotnost" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se suma hmotností dle TP autovraků evidovaných v daném ohlašovacím roce v MA ISOH. Uvádí se hmotnost v tunách, s přesností na 3 desetinná místa. Od pohotovostní hmotnosti je třeba odečíst 40 kg (hmotnost paliva), od provozní hmotnosti se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva). Obecná definice common.xsd.

Řádek 3 Skutečná celková hmotnost vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení.	<xsd:element name="skutecnaCelkovaHmotnost" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se suma hmotností vybraných autovraků převzatých a evidovaných v ohlašovacím roce v systému MA ISOH za ohlašované zařízení. Uvádí se hmotnost v tunách, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 4 Přímé opětovné použití:	<xsd:element name="primeOpetovnePouziti" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se rozdíl mezi sumou hmotností dle TP a skutečnou hmotností přijatých autovraků. Uvádí se hmotnost v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa.  V případě, že je skutečná hmotnost některého z vybraných autovraků vyšší než jeho hmotnost dle TP, počítá se s hmotností dle TP tohoto vybraného autovraku. Obecná definice common.xsd.
Řádek 5 Opětovné použití (N8):	<xsd:element name="opetovnePouziti" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se hmotnost dílů (v tunách), které provozovatel ohlašovaného zařízení demontoval za účelem opětovného použití, a to pouze v roce, kdy bylo předání dílů pro opětovné použití provedeno. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 6 Převod ze skladu k 31. prosinci předchozího roku:	<xsd:element name="prevodZeSkladu" type="TriDesetinyTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se množství odpadů (v tunách) ze zpracování autovraků, které zůstaly ve skladu z předchozího roku a v ohlašovaném roce s nimi bylo nakládáno (tj. byly opětovně použity, využity nebo odstraněny). Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
Řádek 7 Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku:	<xsd:element name="zustatekNaSkladu" type="TriDesetinyTyp" minOccurs="0" />	Uvádí se součet množství odpadů (v tunách) ze zpracování R13, D15 a N5, které se převádějí do dalšího roku. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.
-	<xsd:element name="zpusobNakladani" type="ZpusobNakladaniL4TabulkaTyp" />	-
Nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků - zpracování na šředru	<xsd:element name="naSredru" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	-
Řádek 8 Materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, N15):	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šředru, se kterými bylo nakládáno



		<p>některým ze způsobů XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtíciemu zařízení. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu. Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Řádek 9 Energetické využití (R1):	<code>&lt;xsd:element name="energetickeVyuziti" type="TriDesetinyTyp" /&gt;</code>	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno způsobem XR1 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtíciemu zařízení. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu. Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Řádek 10 Odstranění (D1, D5, D10, D12):	<code>&lt;xsd:element name="odstraneni" type="TriDesetinyTyp" /&gt;</code>	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šrédru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XD1, XD5, XD10 nebo XD12 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří předávají autovrak ke zpracování drtíciemu zařízení. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu. Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků - zpracování mimo šrédr	<code>&lt;xsd:element name="mimoSredr" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" /&gt;</code>	-
Řádek 11 Materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, N15):	<code>&lt;xsd:element name="materialoveVyuziti" type="TriDesetinyTyp" /&gt;</code>	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování mimo šrédr, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9,</p>

		<p>XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají ke zpracování dalšímu zařízení, které není šrédrem.</p> <p>Při vývozu odpadu se uvádí skutečné využití.</p> <p>Zařízení, které provádí před předáním na šrédr částečnou demontáž, uvádí využití demontovaných odpadů. V případě, že je autovrakoviště zároveň místem zpětného odběru a odevzdává výrobky (baterie, akumulátory či pneumatiky) výrobci či povinné osobě, vyplňuje množství odevzdaných výrobků do řádku 11 či 12 dle informace od výrobce či povinné osoby.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Řádek 12 Energetické využití (R1):	<pre>&lt;xsd:element name="energetickeVyuziti" type="TriDesetinyTyp" /&gt;</pre>	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování mimo šrédr, se kterými bylo nakládáno způsobem XR1 (kde X = A, B nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají ke zpracování dalšímu zařízení, které není šrédrem.</p> <p>Při vývozu odpadu se uvádí skutečné využití.</p> <p>Zařízení, které provádí před předáním na šrédr částečnou demontáž, uvádí využití demontovaných odpadů. V případě, že je autovrakoviště zároveň místem zpětného odběru a odevzdává výrobky (baterie, akumulátory či pneumatiky) výrobci či povinné osobě, vyplňuje množství odevzdaných výrobků do řádku 11 či 12 dle informace od výrobce či povinné osoby.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Řádek 13 Odstranění (D1, D5, D10, D12):	<pre>&lt;xsd:element name="odstraneni" type="TriDesetinyTyp" /&gt;</pre>	<p>Povinné pole. Uvádí se množství odpadů vzniklých z vybraných autovraků při zpracování mimo šrédr, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XD1, XD5, XD10, nebo XD12 (kde X = A, B</p>

		<p>nebo C).</p> <p>Vyplňují provozovatelé zařízení ke sběru nebo zpracování autovraků, kteří autovrak zpracovávají nebo předávají ke zpracování dalšímu zařízení, které není šrédrem.</p> <p>Při vývozu odpadu se uvádí skutečné využití.</p> <p>Zařízení, které provádí před předáním na šrédr částečnou demontáž, uvádí využití demontovaných odpadů. V případě, že je autovrakoviště zároveň místem zpětného odběru a odevzdává výrobky (baterie, akumulátory či pneumatiky) výrobci či povinné osobě, vyplňuje množství odevzdaných výrobků do řádku 11 či 12 dle informace od výrobce či povinné osoby.</p> <p>Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.</p>
Plnění cílů opětovného použití, využití a recyklace	<xsd:element name="plneniCilu" type="PlneniCiluTabulkaTyp" />	-
Řádek 14 Opětovné použití a využití	<xsd:element name="opetovnePouzitiAVyuziti" type="DveDesetinyTyp" />	Povinné pole. Řádek 14 = $(\text{řádek } 4+5+8+9+11+12)/((2+6-7)*100)$ . Uvádí se s přesností na 2 desetinná místa. Hodnota nesmí být vyšší než 100. Obecná definice common.xsd.
Řádek 15 Opětovné použití a recyklace	<xsd:element name="opetovnePouzitiARecyklace" type="DveDesetinyTyp" />	Povinné pole. Řádek 15 = $(\text{řádek } 4+5+8+11)/(2+6-7)*100$ . Uvádí se s přesností na 2 desetinná místa. Hodnota nesmí být vyšší než 100. Obecná definice common.xsd.

**List č. 5 – Samostatná příloha: Materiál získaný z drcení autovraků (povinně vyplňují pouze zařízení, která ve svém provozu používají držící zařízení – šrédr)**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_PROD_AV	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
-	<xsd:element name="hmotnostOdpadu" type="HmotnostOdpaduTabulkaTyp" />	-
Řádek 1 Celková hmotnost odpadů vzniklých z vybraných autovraků zpracovaných na šrédr	<xsd:element name="celkovaHmotnost" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se pouze hmotnost odpadů z autovraků vzniklých v České republice. Uvádí se hmotnost v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Obecná definice common.xsd.

Podíl frakcí vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků	-	-
Řádek 2 Železné kovy	<xsd:element name="zelezneKovy" type="DveDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl železných kovů vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa.
Řádek 3 Neželezné kovy	<xsd:element name="nezelezneKovy" type="DveDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl neželezných kovů vznikajících na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa.
Řádek 4 Lehká frakce	<xsd:element name="lehkaFrakce" type="DveDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl lehké frakce vznikající na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa.
Řádek 5 Těžká frakce	<xsd:element name="tezkaFrakce" type="DveDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se podíl těžké frakce vznikající na šrédru z odpadů z vybraných autovraků. Součet řádků 2 až 5 musí být roven 100. Uvádí se v % s přesností na 2 desetinná místa.
Způsob nakládání s jednotlivými frakcemi vzniklými z odpadů z vybraných autovraků (t)	<xsd:complexType name="ZpusobNakladaniL5TabulkaTyp">	-
Řádek 6 Železné kovy	<xsd:element name="zelezneKovy" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství železných kovů vzniklých z odpadů z vybraných autovraků, se kterými bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 7 Neželezné kovy	<xsd:element name="nezelezneKovy" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství neželezných kovů vzniklých z odpadů z vybraných autovraků, se kterými bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 8 Lehká frakce	<xsd:element name="lehkaFrakce" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství lehké frakce vzniklé z odpadů z vybraných autovraků, se kterou bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 9 Těžká frakce	<xsd:element name="tezkaFrakce" />	Povinné pole. Uvádí se množství těžké frakce vzniklé z odpadů

	type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	z vybraných autovraků, se kterou bylo nakládáno některým z uvedených způsobů. Při vývozu odpadu se vyplňuje skutečné využití odpadu, provedené mimo území ČR. Uvádí se nezáporné číslo s přesností na 3 desetinná místa.
Řádek 10 Celkem	<xsd:element name="celkem" type="ZpusobNakladaniRadekTyp" />	Povinné pole. Uvádí se součet řádků 6 až 9 pro jednotlivé způsoby nakládání (materiálové využití, energetické využití, odstranění).
-	<xsd:complexType name="ZpusobNakladaniRadekTyp">	-
Materiálové využití (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, N10, N15):	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství jednotlivých frakcí vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šředru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XR2, XR3, XR4, XR5, XR6, XR7, XR8, XR9, XR11, XN10 nebo XN15 (kde X = A, B nebo C). Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Vyplní se pro List č. 5 Řádek 6 až 10. Obecná definice common.xsd.
Energetické využití (R1):	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství jednotlivých frakcí vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šředru, se kterými bylo nakládáno způsobem XR1 (kde X = A, B nebo C). Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Vyplní se pro List č. 5 Řádek 6 až 10. Obecná definice common.xsd.
Odstranění (D1, D5, D10, D12):	<xsd:element name="odstraneni" type="TriDesetinyTyp" />	Povinné pole. Uvádí se množství jednotlivých frakcí vzniklých z vybraných autovraků při zpracování na šředru, se kterými bylo nakládáno některým ze způsobů XD1, XD5, XD10 nebo XD12 (kde X = A, B nebo C). Uvádí se množství v tunách, nezáporné číslo, s přesností na 3 desetinná místa. Vyplní se pro List č. 5 Řádek 6 až 10. Obecná definice common.xsd.