



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_ZAR

**Ohlašovací povinnost:** Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

**Formulář:** F\_ODP\_ZAR

**Dle příslušné legislativy:** příloha č. 22 vyhl. č. 383/2001 Sb.

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_ZAR\_2014\_1

**Verze komentáře datového standardu:** 1.0

**Datum vydání:** 30. 6. 2014

**Ohlašovací rok:** 2015

### LIST č. 1 – Identifikace provozovatele a provozovny

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola <sup>1</sup>	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd <sup>2</sup>
Hlášení stavu ke dni	<xsd:element name="zmenaHlasenaKeDni" type="xsd:date"/>	Datum změny, na kterou je vázána ohlašovací povinnost.
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2015"/>	Rok 2015.
Hlášení určeno pro ORP (název)	<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelOdpTyp"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v registru ISPOP v případě, že je hlášení zasíláno za zařízení na adrese sídla, nebo IČZÚJ provozovny v případě, že je hlášení zasíláno za zařízení v provozovně. Obecná definice F_ODP_common_2014_1.xsd <sup>3</sup>
Provozovatel	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice common.xsd a F_ODP_common_2014_1.xsd.
Údaje o provozovně / zařízení	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Obecná definice common.xsd a F_ODP_common_2014_1.xsd.
Výběr Provozovna je / není na adrese sídla	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	V případě, že je provozovna/zařízení na adrese sídla, musí být vybrán ověřovatel příslušný k IČZÚJ sídla, adresní údaje o provozovně jsou převzaty ze základních registrů státní správy. V případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla, je nutné uvést adresní údaje provozovny.
Název provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Číslo provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Číslo provozovny přidělené v souladu s §14 zákona č. 185/2001 Sb., číslo provozovny nemůže být 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst.

<sup>1</sup> Pokud je ve sloupci č. 2 uvedeno „Logická kontrola“, pak je způsob kontroly nebo omezení popsán ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

<sup>2</sup> Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

<sup>3</sup> F\_ODP\_common\_2014\_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

ORP (SOP)	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla. Musí odpovídat IČZÚJ provozovny/zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP.
Ulice	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Uvedena v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla a ulice existuje.
č.p.	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Uvedeno v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla a č. p. existuje.
Místo	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla. Musí odpovídat IČZÚJ provozovny/zařízení. Hodnota z číselníku názvů ORP/SOP.
PSČ	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla.
IČZÚJ	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna/skládka není na adrese sídla. Musí odpovídat vybranému kódu ORP/SOP Ověřovatele. Hodnota z číselníku obcí a městských částí, pokud obec městské části má. V common.xsd se jedná o element <xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>.
Evidenci vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd
Místo umístění zařízení	<xsd:element name="mistoUmisteniZarizeni" type="MistoUmisteniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2014_1.xsd.
Obec	<xsd:element name="mistoUmisteniZarizeni" type="MistoUmisteniTyp"/>	Hodnota z číselníku obcí a městských částí. Musí odpovídat kódu IČZÚJ místa umístění zařízení.
IČZÚJ	<xsd:element name="mistoUmisteniZarizeni" type="MistoUmisteniTyp"/>	Hodnota z číselníku obcí a městských částí, pokud obec městské části má.

#### LIST č. 1 – Majitel zařízení

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Majitel Zařízení	<xsd:element name="majitel" type="MajitelZarizeniTyp"/> <xsd:element name="majitelOstatni" type="MajitelZarizeniOstatniTyp"/>	Obecná definice F_ODP_common_2014_1.xsd

## LIST č. 1 – Zařízení

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Druh zařízení	<pre> &lt;xsd:element name="druhZarizeni" type="DruhZarizeniTyp"/&gt;  &lt;xsd:simpleType name="DruhZarizeniTyp"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:enumeration value="R1"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R2"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R3"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R4"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R5"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R6"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R7"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R8"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R9"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R11"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="R12"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="D8"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="D9"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="D10"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="D13"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="D14"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z1"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z2"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z3"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z4"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z5"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z6"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z7"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z8"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="Z9"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>	Druh zařízení dle číselníku zařízení.

Identifikační kód zařízení	<xsd:element name="identifikacniKodZrizeni" type="IdentifikacniKodTyp" minOccurs="0"/>	Identifikační kód zařízení může nabývat rozsahu max. 10 míst.
Mobilní zařízení	<xsd:element name="mobilniZarizeni" type="xsd:boolean"/>	V případě, že hlášení je za mobilní zařízení, musí být vybráno, že provozovna je na adrese sídla.
Popis technologie	<xsd:element name="popisTechnologie" type="PopisTechnologieTyp"/>	-
Název výrobce technologie	<xsd:element name="nazevVyrobceTechnologie" type="NazevVyrobceTechnologieTyp"/>	-
Datum povolení provozu	<xsd:element name="datumPovoleniProvozu" type="xsd:date"/>	-
Datum zahájení provozu	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="xsd:date"/>	Musí být stejné či pozdější než datum povolení provozu.
Rok předpokládaného ukončení provozu Bez omezení	<xsd:element name="ukonceniProvozu" type="UkonceniProvozuTyp"/>	Pokud není uveden rok ukončení, musí být označeno „bez omezení“. Obecná definice F_ODP_common_2014_1.xsd.
Projektovaná kapacita (tuny za rok)	<xsd:element name="projektovaKapacitaTunyZaRok" type="ProjektovaKapacitaTunyZaRokTyp"/>	Nezáporné celé číslo.
Výběr Dočasně odstaveno	<xsd:element name="docasneOdstavena" type="DocasneOdstavenaTyp"/>	-
Je dočasně odstaveno	<xsd:element name="jeDocasneOdstavena" type="JeDocasneOdstavenaTyp"/>	-
Není dočasně odstaveno	<xsd:element name="neniDocasneOdstavena" type="NeniDocasneOdstavenaTyp"/>	-
Datum předpokládaného opětovného zahájení provozu	<xsd:element name="datumPredpokladanehoZahajeni" type="xsd:date"/>	Povinné pole v případě, že zařízení je dočasně odstaveno

**LIST č. 2 – Katalogová čísla odpadů**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<pre>&lt;xsd:element name="katalogOdpadu"&gt; &lt;xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>	1 řádek musí být vždy vyplněn.
Katalogové číslo odpadu a název odpadu	<pre>&lt;xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/&gt;</pre>	Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být odlišeno v rámci názvu odpadu. Obecná definice F_ODP_common_2014_1.xsd.
Kategorie odpadu	<pre>&lt;xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/&gt;</pre>	Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle katalogu odpadů. Může nabývat pouze hodnoty O a N. Obecná definice F_ODP_common_2014_1.xsd.