



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_common

**Ohlašovací povinnost:** Definice F\_ODP\_common popisuje společná pole formulářů agendy odpadů

**Formulář:** F\_ODP\_SKL, F\_ODP\_ZAR, F\_ODP\_DO, F\_ODP\_PCB, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV,  
F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_EL, F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_VOZ, F\_ODPRZ\_PNEU

**Dle příslušné legislativy:** -

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_common\_2014\_1

**Verze komentáře datového standardu:** 1.2

**Datum revize komentáře DS:** 30. 9. 2014

**Datum vydání:** 30. 6. 2014

**Ohlašovací rok:** 2015 pro průběžné evidence, 2014 pro zpětně ohlašované evidence

### Popis změn oproti verzi 1.0:

- Přidán popis pro prvek "Způsob nakládání" (<xsd:complexType name="KodZpusobuNakladaniTyp">),
- přidán popis pro prvek "Partner" a typy partnerů (<xsd:complexType name="PartnerTyp">),
- přidán popis pro prvek "Údaje o původci nebo oprávněné osobě ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV" a související (<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpProdTyp">),
- přidán popis pro prvek "Údaje o provozovně ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV" a související (<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpProdTyp">),
- přidán popis pro prvek „Další údaje o provozovně“ (<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpProdOstatniTyp">)
- změna elementu <xsd:simpleType name="KategorieOdpaduVyberVycetTyp">

### Popis změn oproti verzi 1.1:

- Přidán popis pro prvek „Partner ve formulářích F\_ODPRZ\_EL , F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_BAT a F\_ODPRZ\_PNEU“ a související <xsd:complexType name="PartnerOdpRzTyp">),
- přidán popis pro prvek „Typ partnera – firma ve formulářích F\_ODPRZ\_EL , F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_BAT a F\_ODPRZ\_PNEU“ a související <xsd:complexType name="PartnerOdpRzSubjektTyp">),
- přidán popis pro prvek „Typ partnera – zahraniční subjekt ve formulářích F\_ODPRZ\_EL , F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_BAT a F\_ODPRZ\_PNEU“ a související <xsd:complexType name="PartnerOdpRzZahranicniSubjektTyp">

### Údaje o ověřovateli

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o ověřovateli	<xsd:complexType name="OverovatelOdpTyp">	-
Ověřovatel (ORP / SOP) ORP/Obec s rozšířenou působností/Ověřovatel ORP	<xsd:element name="orpSop" type="OrpSopTyp"/>	Uvede se příslušný úřad, který je ověřovatelem hlášení. Příslušný úřad musí odpovídat výběru dle platné legislativy.
Kód ORP/SOP	<xsd:element name="orpSopKod" type="OrpTyp"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP.
Název ORP/SOP	<xsd:element name="orpSopText" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Příslušný název ORP/SOP z číselníku názvů ORP/SOP.

### Údaje o ohlašovateli ve formulářích F\_ODP\_SKL, F\_ODP\_ZAR, F\_ODP\_DO

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o ohlašovateli	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpTyp">	-
Ohlašovatel/provozovatel/Pův odce/Oprávněná osoba	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelCommonTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice common.xsd <sup>1</sup>
CZ-NACE	<xsd:element name="cznace" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.

### Údaje o provozovně ve formulářích F\_ODP\_SKL, F\_ODP\_ZAR, F\_ODP\_DO

Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích může být odlišný v závislosti na legislativní předloze)	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpTyp">	-
Identifikace provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaCommonTyp"/>	Obecná definice common.xsd

<sup>1</sup> Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

Číslo provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaCommonTyp"/>	Číslo provozovny je buď přidělené krajským úřadem, pokud se jedná o zařízení dle §14 zákona č. 185/2001 Sb., nebo je přiděluje ohlašovatel. Číslo provozovny musí být v rámci subjektu unikátní. V případě, že hlášení je zasíláno za sídlo, nabývá hodnotu 0, v případě, že hlášení není za sídlo, nesmí nabývat hodnotu 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. Obecná definice common.xsd
Název provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaCommonTyp"/>	Obecná definice common.xsd
Výběr umístění provozovny	<xsd:element name="umisteni" type="ProvozovnaOdpUmisteniTyp"/>	-
Provozovna je na adrese sídla	<xsd:element name="jeVSidle" type="ProvozovnaOdpJeVSidleTyp"/>	Označí se v případě, že adresa místa ke dni podání, za které se hlášení vykazuje, je v adrese sídla uvedené v ROS.
Provozovna není na adrese sídla	<xsd:element name="neniVSidle" type="ProvozovnaOdpNeniVSidleTyp"/>	Označí se v případě, že adresa místa ke dni podání, za které se hlášení vykazuje, není v adrese sídla uvedené v ROS.
ORP/SOP	<xsd:element name="orpSop" type="OrpSopTyp"/>	Hodnota z číselníku ORP/SOP, uvede se ORP/SOP příslušné k provozovně, v případě, že provozovna není v sídle/na adrese sídla.
Adresa	<xsd:element name="adresaProvozovna" type="AdresaProvozovnaTyp"/>	Identifikační a adresné údaje o provozovně v případě, že provozovna není v sídle/na adrese sídla. Pro provozovnu, která není v sídle je IČZÚJ povinné pole. Obecná definice common.xsd – v případě agendy odpadů je struktura dat požadována dle <xsd:element name="adresaNonIszr" type="AdresaNonIszrTyp"/>. Obce a městské části (<xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/> a <xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>) jsou povinné.

#### Údaje o víceskupinové skládce ve formuláři F\_ODP\_SKL a F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Víceskupinová skládka	<xsd:complexType name="SkladkaOdpTyp">	-
Skládka je víceskupinová	<xsd:element name="viceskupinova" type="SkladkaViceskupinovaTyp"/>	V případě, že skládka může být víceskupinová a má povoleno více skupin.
Skládka není víceskupinová	<xsd:element name="standardni" type="SkladkaStandardniTyp"/>	V případě, že skládka může být víceskupinová, ale má povolenu pouze 1 skupinu.

Skládka je víceskupinová – výběr typů skládky	<pre>&lt;xsd:element name="sio" type="SkladkaOznaceniTyp"/&gt; &lt;xsd:element name="soo" type="SkladkaOznaceniTyp"/&gt; &lt;xsd:element name="sno" type="SkladkaOznaceniTyp"/&gt;</pre>	V případě víceskupinové skládky musí skládka obsahovat minimálně 2 typy skládek.
Skládka je víceskupinová – skládka je daného typu	<pre>&lt;xsd:element name="je" type="SkladkaViceskupinovaJeTyp"/&gt;</pre>	-
Skládka je víceskupinová – skládka není daného typu	<pre>&lt;xsd:element name="neni" type="SkladkaViceskupinovaNeniTyp"/&gt;</pre>	-
Skládka není víceskupinová – výběr typu skládky	<pre>&lt;xsd:element name="skladkaStandardniVyberVycet" type="SkladkaStandardniVyberVycetTyp"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="S_IO"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="S_OO"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="S_NO"/&gt;</pre>	Hodnota z číselníku typů skládek.

#### Údaje o skládce ostatní ve formuláři F\_ODP\_SKL a F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skládka ostatní	<xsd:complexType name="SkladkaOdpOstatniTyp">	-

#### Údaje o kapacitách skládky ve formuláři F\_ODP\_SKL a F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o kapacitě skládky	<xsd:complexType name="SkladkaOdpKapacitaTyp">	-
Provozovaná kapacita (m <sup>3</sup> )	<pre>&lt;xsd:element name="provozovanaKapacitaM3" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/&gt;</pre>	Povinná hodnota ve formuláři F_ODP_SKL. Kladné číslo.
Volná kapacita (m <sup>3</sup> )	<pre>&lt;xsd:element name="volnaKapacitaM3" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/&gt;</pre>	Povinná hodnota ve formuláři F_ODP_SKL. Kladné číslo.
Plánovaná kapacita (m <sup>3</sup> )	<pre>&lt;xsd:element name="planovanaKapacitaM3" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/&gt;</pre>	-

### Údaje o stavu finanční rezervy ve formuláři F\_ODP\_SKL a F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku:	<pre>&lt;xsd:simpleType name="StavFinancniRezervyTyp"&gt; &lt;xsd:fractionDigits value="2" /&gt; &lt;xsd:minInclusive value="0" /&gt; &lt;xsd:maxInclusive value="99999999999999.99" /&gt;</pre>	Povinná hodnota.

### Údaje o majiteli zařízení/skládky – k formuláři F\_ODP\_SKL a F\_ODP\_ZAR (příloha č. 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. a příloha č. 23 vyhl. č. 383/2001 Sb.)

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o majiteli	<xsd:complexType name="MajitelZarizeniTyp">	-
Identifikace majitele	<xsd:element name="majitel" type="OsobaCommonTyp"/>	Obecná definice common.xsd
Název	<xsd:element name="ispopNazev" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Název majitele. Pole má informativní hodnotu, v případě, že lze čerpat závazné informace ze základních registrů státní správy. V případě subjektu, který není evidován v základních registrech státní správy je nutno uvést kompletní identifikaci.
Místo	<xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Adresní údaje majitele. Pole má informativní hodnotu, v případě, že lze čerpat závazné informace ze základních registrů státní správy. V případě subjektu, který není evidován v základních registrech státní správy je nutno uvést kompletní identifikaci.
CZ-NACE	<xsd:element name="cznace" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku CZ-NACE.

### Umístění zařízení/skládky ve formuláři F\_ODP\_SKL, F\_ODP\_ZAR

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Umístění zařízení/skládky	<xsd:complexType name="MistoUmisteniTyp">	-
Obec	<xsd:element name="obec" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Hodnota z číselníku názvů obcí a městských částí. Musí odpovídat kódu místa umístění zařízení/skládky.

IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>	Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLEENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí).
-------	---	--

### Katalogové číslo odpadu a název

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Katalogové číslo odpadu a název	<xsd:complexType name="KatalogoveCisloOdpaduTyp">	-
Kód odpadu	<xsd:element name="kod" type="KatalogoveCisloOdpaduKodTyp"/>	Uvede se kód odpadu dle platného katalogu odpadů.
Název odpadu	<xsd:element name="nazev" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Uvede se název odpadu, povinné pole v případě, že kód odpadu končí dvojčíslím 99.

### Kategorie odpadu

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Kategorie odpadu	<xsd:simpleType name="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="O"/> <xsd:enumeration value="N"/> <xsd:enumeration value="O_N"/> <xsd:enumeration value="N_O"/> </xsd:restriction>	Musí odpovídat hodnotě povolené v číselníku, které může nabývat daný kód odpadu. Kód N/O nelze pro ohlašování za rok 2014 použít. Pro ohlašování v roce 2015 bude jeho použití vázáno na změnu legislativy.

### Způsob nakládání

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Způsob nakládání	<xsd:complexType name="KodZpusobuNakladaniTyp">	Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady.
Kód způsobu nakládání	<xsd:element name="kod" type="KodZpusobuNakladaniKodTyp"/>	-

Název způsobu nakládání	<xsd:element name="nazev" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání.
-------------------------	---	--

### Partner

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Partner	<xsd:complexType name="PartnerTyp">	-
Typ partnera	<xsd:choice> <xsd:element name="subjekt" type="PartnerSubjektTyp"/> <xsd:element name="subjektBezlc" type="PartnerSubjektBezlcTyp"/> <xsd:element name="obcanObce" type="PartnerObcanObceTyp"/> <xsd:element name="obec" type="PartnerObecTyp"/> <xsd:element name="zahranicniSubjekt" type="PartnerZahranicniSubjektTyp"/> </xsd:choice>	Typ partnera. Uvedou se identifikační a adresné údaje dle výběru typu partnera. V případě, že je provoz v sídle, uvedou se do adresných údajů partnera údaje o sídle, údaje musí odpovídat údajům uvedeným v RES k 31. 12. 2014 (provozuje ČSÚ). V případě, že je provoz mimo sídlo, uvedou se adresní údaje provozovny. Partner nesmí být shodný s ohlašovatelem, tzn. u partnera typu Firma a Obec nesmí být údaje IČO, IČZÚJ provozu a číslo provozu shodné s IČO ohlašovatele a IČZÚJ provozu a číslem provozu ohlašovatele uvedené na prvním listu.

### Typ partnera – Firma

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Typ partnera - Firma (Právnícká osoba, fyzická osoba podnikající)	<xsd:complexType name="PartnerSubjektTyp">	-
Výběr Provoz je v sídle/ provoz není v sídle	<xsd:element name="provoz" type="ProvozVSidleVyberVycetTyp" />	Uvede se, zda byl odpad předán na sídlo nebo na provozovnu partnera.
IČ	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-
Číslo provozu	<xsd:element name="cisloProvozu" type="MediumStringTyp" />	Číslo provozovny partnera, v rámci provozoven partnera musí být unikátní. V případě, že odpad byl předán na sídlo, nabývá hodnotu 0, v případě, že byl předán mimo sídlo, nesmí nabývat hodnotu 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. Obecná definice common.xsd



Název	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp"/>	Uvede se název subjektu a provozu partnera.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se, pokud existuje.
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IczujTyp"/>	Uvede se IČZÚJ provozovny partnera. Povinná hodnota. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí).
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu IČZÚJ.
PSČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp"/>	Uvede se PSČ provozovny partnera.

### Typ partnera – Subjekt bez IČ

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Subjekt bez IČ	<xsd:complexType name="PartnerSubjektBezIcTyp">	-
Stát	<xsd:element name="statKod" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="statNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Uvede se kód z číselníku státu subjektu bez IČ, povinná hodnota, hodnota z číselníku.
Číslo provozu	<xsd:element name="cisloProvozu" type="MediumStringTyp" />	Číslo provozovny partnera, v rámci provozoven partnera musí být unikátní. V případě, že odpad byl předán na sídlo, nabývá hodnotu 0, v případě, že byl předán mimo sídlo, nesmí nabývat hodnotu 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. Obecná definice common.xsd
Název	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp"/>	Uvede se název subjektu a provozu partnera.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se, pokud existuje.

Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp"/>	Uvede se IČZÚJ provozovny partnera. Povinná hodnota. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí).
Místo	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/>	-
PSČ	<xsd:element name="psc" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Uvede se PSČ provozovny partnera.

#### Typ partnera – Občan obce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Občan obce	<xsd:complexType name="PartnerObcanObceTyp">	Tento typ partnera nelze použít, pokud je související kód nakládání B00.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp"/>	Uvede se IČZÚJ občana, od kterého byl odpad převzat. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí).
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu IČZÚJ.

#### Typ partnera – Obec

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Obec	<xsd:complexType name="PartnerObecTyp">	-
Výběr Provoz je v sídle/ provoz není v sídle	<xsd:element name="provoz" type="ProvozVSidleVyberVycetTyp" />	Uvede se, zda byl odpad předán na sídlo nebo na provozovnu partnera.
IČ	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-
Číslo provozu	<xsd:element name="cisloProvozu">	Číslo provozovny partnera, v rámci provozoven partnera musí být

	type="MediumStringTyp" />	unikátní. V případě, že odpad byl předán na sídlo, nabývá hodnotu 0, v případě, že je mimo sídlo, nesmí nabývat hodnotu 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. Obecná definice common.xsd
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	Uvede se název subjektu a provozu partnera.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se, pokud existuje.
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IczujTyp"/>	Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí).
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu ICZÚJ.
PSČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp"/>	Uvede se PSČ provozovny partnera.

### Typ partnera – zahraniční subjekt

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zahraníční subjekt	<xsd:complexType name="PartnerZahranicniSubjektTyp">	Typ partnera „zahraniční subjekt“ je možno uvést pouze v případě kódů nakládání BN6, BN16, XN7, XN17 (kde x = A, B, C).
Kód	<xsd:element name="statKod" type="LongStringTyp"/>	Kód musí odpovídat číselníku států. Kód nemůže nabývat hodnoty CZ.
Název státu	<xsd:element name="statNazev" type="LongStringTyp"/>	Název státu musí být z číselníku států a odpovídat kódu státu.

### Údaje o původci nebo oprávněné osobě/zpracovateli elektrozařízení ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Ohlašovatel	<xsd:complexType	Identifikace ohlašovatele. Údaje musí odpovídat údajům uvedeným

	name="OhlasovatelOdpProdTyp">	v RES k 31. 12. 2014 (provozuje ČSÚ).
Výběr - Typ ohlašovatele	<xsd:element name="spolecnostVyber" type="SpolecnostVyberTyp"/>	-
Adresa	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp"/>	Viz common.xsd, element<xsd:complexType name="AdresaNonIszrTyp">. V případě adresy ČR jsou obce a městské části (<xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/> a <xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>) povinné.

#### Údaje o původci nebo oprávněné osobě/zpracovateli elektrozařízení ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV – právnická osoba

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Právnická osoba	<xsd:complexType name="PravnickaOsobaTyp">	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	-
IČ	<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-

#### Údaje o původci nebo oprávněné osobě/zpracovateli elektrozařízení ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV – fyzická osoba podnikající

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Fyzická osoba podnikající	<xsd:complexType name="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp">	-
Jméno osoby	<xsd:element name="osoba" type="FyzickaOsobaTyp"/>	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="xsd:string" minOccurs="0"/>	-
IČ	xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>	-

#### Údaje o původci nebo oprávněné osobě/zpracovateli elektrozařízení ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV – zahraniční osoba bez IČ

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zahraniční osoba	<xsd:complexType name="ZahranicniOsobaTyp">	-

Kód země	<xsd:element name="kodZeme" type="LongStringTyp"/>	-
Název země	<xsd:element name="nazevZeme" type="LongStringTyp"/>	-
Název osoby	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/> <xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	-
ID_ISPOP	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp"/>	Identifikátor, který je přidělený ISPOP po úspěšné registraci osoby.

#### Údaje o původci nebo oprávněné osobě/zpracovateli elektrozařízení ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV – právnická osoba bez IČ

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Právnická osoba bez IČ	<xsd:complexType name="PravnickaOsobaBezIcTyp">	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	-
ID_ISPOP	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp"/>	Identifikátor, který je přidělený ISPOP po úspěšné registraci osoby.

#### Údaje o provozovně ve formuláři F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODP\_PROD\_AV

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpProdTyp">	-
Výběr Ohlašovatel hlásí za sídlo / Ohlašovatel hlásí za provozovnu na adrese sídla / Ohlašovatel hlásí za provozovnu mimo sídlo	<xsd:element name="ohlasovatelHlasiZa" type="OhlasovatelHlasiZaTyp" />	V případě, že je hlášení za sídlo či za provozovnu na adrese sídla, musí být vybrán ověřovatel příslušný k IČZÚJ sídla, v případě, že provozovna není na adrese sídla, musí IČZÚJ provozovny odpovídat vybranému ověřovateli. V případě formulářů F_ODP_PROD_EL a F_ODP_PROD_AV nesmí být hlášeno za sídlo.
Výběr – za sídlo	<xsd:enumeration value="SIDLO" />	V případě výběru hlášení za sídlo, je číslo provozovny 0, adresa musí odpovídat adrese sídla.

Výběr – za provozovnu na adrese sídla	<xsd:enumeration value="PROVOZOVNA_NA_ADRESE_SIDLA" />	V případě výběru hlášení za provozovnu na adrese sídla, nesmí být číslo provozovny 0, adresa musí odpovídat adrese sídla.
Výběr – za provozovnu mimo sídlo	<xsd:enumeration value="PROVOZOVNA_MIMO_SIDLO" />	V případě výběru hlášení za provozovnu mimo sídlo, nesmí být číslo provozovny 0, adresa nesmí odpovídat adrese sídla.
Název provozovny	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Číslo provozovny	<xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp"/>	Číslo provozovny přidělené v souladu s §14 zákona č. 185/2001 Sb. V případě, že hlášení je za sídlo, musí nabývat hodnoty 0, v případě, že hlášení je za provozovnu na adrese sídla/ mimo sídlo, nesmí nabývat hodnoty 0. Číslo provozovny může rozsah max. 12 míst.
ORP (SOP)	<xsd:element name="orp" type="OrpTyp"/>	Musí odpovídat IČZÚJ provozovny. V případě, že hlášení je za sídlo nebo za provozovnu na adrese sídla, musí odpovídat údaj uvedeného u sídla ohlašovatele. Hodnota z číselníku ORP/SOP.
Ulice	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp"/>	V případě, že hlášení je za sídlo nebo za provozovnu na adrese sídla, musí odpovídat údaj uvedeného u sídla ohlašovatele.
č.p.	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp"/>	V případě, že hlášení je za sídlo nebo za provozovnu na adrese sídla, musí odpovídat údaj uvedeného u sídla ohlašovatele.
PSČ	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp"/>	V případě, že hlášení je za sídlo nebo za provozovnu na adrese sídla, musí odpovídat údaj uvedeného u sídla ohlašovatele.
IČZÚJ	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp"/>	V případě, že hlášení je za sídlo nebo za provozovnu na adrese sídla, musí odpovídat údaj uvedeného u sídla ohlašovatele. Musí odpovídat vybranému kódu ORP/SOP Ověřovatele. Viz common.xsd, element<xsd:complexType name="AdresaNonlszrTyp">. V případě adresy ČR jsou obce a městské části ( <xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/> a <xsd:element name="iczujKod" type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>) povinné. V common.xsd se jedná o element <xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>.

### Údaje o ukončení provozu

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o ukončení provozu	<xsd:complexType name="UkonceniProvozuTyp">	-

Rok předpokládaného ukončení provozu	<xsd:element name="rokPredpokladanehoUkonceniProvozu" type="RokTyp"/>	-
Bez omezení	<xsd:element name="bezOmezeni" type="BezOmezeniTyp"/>	-

### Další údaje o provozovně

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Další údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpProdOstatniTyp">	-
Celkový počet provozoven	<xsd:element name="celkovyPocetProvozoven" type="CelkovyPocetProvozovenTyp" minOccurs="0"/>	-
Provozovna je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce:	<xsd:element name="zapojeniDoSystemuSberuKomunOdpadu" type="xsd:boolean"/>	Uvede se, zda je provozovna zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce. Obec musí vyplnit hodnotu NE.
Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen v %:	<xsd:element name="procentniZastoupeniObyvatelProSvazeniKomunOdpadu" type="ProcentniZastoupeniObyvatelProSvazeniKomunOdpaduTyp" minOccurs="0"/>	Procento udávající zastoupení obyvatel, od kterých je odpad svážen. Povinné pole pro subjekty obec a městská část, jiné subjekty nesmí pole vyplnit.

### Partner ve formulářích F\_ODPRZ\_EL, F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_BAT a F\_ODPRZ\_PNEU

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common.xsd	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Partner	<xsd:complexType name="PartnerOdpRzTyp">	-
Výběr - Typ partnera	<xsd:element name="subjekt" type="PartnerOdpRzSubjektTyp" /> <xsd:element name="zahranicniSubjekt" type="PartnerOdpRzZahranicniSubjektTyp" />	Typ partnera. Uvedou se identifikační a adresné údaje dle výběru typu partnera.

**Typ partnera – firma ve formulářích F\_ODPRZ\_EL , F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_BAT a F\_ODPRZ\_PNEU**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common.xsd	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Typ partnera - Firma (Právnícká osoba, fyzická osoba podnikající)	<xsd:complexType name="PartnerOdpRzSubjektTyp">	V případě, že je provoz v sídle, uvedou se do adresných údajů partnera údaje o sídle, údaje musí odpovídat údajům uvedeným v RES k 31. 12. 2014 (provozuje ČSÚ). V případě, že je provoz mimo sídlo, uvedou se adresní údaje provozovny.
Výběr Provoz je v sídle/ provoz není v sídle	<xsd:element name="provoz" type="ProvozVSidleVyberVycetTyp" />	Uvede se, zda byl odpad předán na sídlo nebo na provozovnu partnera.
IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp" />	-
Číslo provozu	<xsd:element name="cisloProvozu" type="MediumStringTyp" />	Číslo provozovny partnera, v rámci provozoven partnera musí být unikátní. V případě, že odpad byl předán na sídlo, nabývá hodnotu 0, v případě, že byl předán mimo sídlo, nesmí nabývat hodnotu 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. Obecná definice common.xsd
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>	Uvede se název subjektu a provozu partnera.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>	Uvede se, pokud existuje.
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp"/>	Uvede se IČZÚJ provozovny partnera. Povinná hodnota. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí).
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu IČZÚJ.
PSČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp"/>	Uvede se PSČ provozovny partnera.



**Typ partnera – zahraniční subjekt ve formulářích F\_ODPRZ\_EL , F\_ODPRZ\_ZPETODB, F\_ODPRZ\_BAT a F\_ODPRZ\_PNEU**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common.xsd	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zahraniční subjekt	<xsd:complexType name="PartnerOdpRzZahranicniSubjektTyp">	Zahraniční osoba pouze v případě kódů BN6, BN16, XN7 a XN17 (F_ODPRZ_ZPETODB i F_ODPRZ_EL).
Kód	<xsd:element name="statKod" type="LongStringTyp"/>	Kód musí odpovídat číselníku států. Kód nemůže nabývat hodnoty CZ.
Název státu	<xsd:element name="statNazev" type="LongStringTyp"/>	Název státu musí být z číselníku států a odpovídat kódu státu.