



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_common

**Ohlašovací povinnost:** Definice F\_ODP\_common popisuje společná pole formulářů agendy odpadů a obalů

**Formulář:** F\_ODP\_PCB, F\_ODP\_ZARIZENI, F\_ODP\_DO, F\_ODP\_PROD,  
F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_PNEU,  
F\_ODPRZ\_VOZ a F\_ODPRZ\_EL a obalů F\_OBL\_AOS, F\_OBL\_RV

**Dle příslušné legislativy:** -

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_common\_2017\_1

**Verze komentáře datového standardu:** 1.2

**Datum vydání:** 30. 6. 2017

**Datum revize komentáře DS:** 15. 8. 2017

**Datum revize komentáře DS:** 29. 9. 2017

**Ohlašovací rok:** 2017 (roční hlášení), 2018 (průběžné evidence/kvartální hlášení)

**Popis změn oproti verzi 1.0:**

- Rozšíření komentáře o společné elementy pro evidenci F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL a F\_OBL\_RV

**Popis změn oproti verzi 1.1:**

- Rozšíření komentáře o společné elementy pro evidenci F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_PNEU, F\_ODPRZ\_VOZ a F\_ODPRZ\_EL

**Údaje o dopravci odpadů, původci, oprávněné osobě nebo autorizované obalové společnosti – F\_ODP\_DO, F\_ODP\_ZARIZENI, F\_OBL\_AOS, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_OBL\_RV, F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_PNEU, F\_ODPRZ\_VOZ, F\_ODPRZ\_EL**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Ohlašovatel	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpProdTyp">	Údaje musí odpovídat údajům uvedeným v RES k 31. 12. 2017 (provozuje ČSÚ).
Výběr - Typ subjektu	<xsd:element name="spolecnostVyber" type="SpolecnostVyberTyp" />	Výběrové pole typ subjektu.
Adresa	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" />	Adresní údaje ohlašovatele musí odpovídat údajům uvedeným v registru ISPOP. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Ohlašovatel - ostatní	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpProdOstatniTyp">	-
ORP	<xsd:element name="orp" type="OrpTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
CZ-NACE	<xsd:element name="cznace" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.

**Údaje o subjektu (právnícká osoba) - F\_ODP\_DO, F\_ODP\_ZARIZENI F\_OBL\_AOS, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Právnícká osoba	<xsd:complexType name="PravnickaOsobaTyp">	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
IČO	<xsd:element name="ic" type="IcTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.

**Údaje o subjektu (fyzická osoba podnikající) - F\_OBL\_AOS, F\_ODP\_ZARIZENI, F\_ODP\_DO, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Fyzická osoba podnikající	<xsd:complexType name="FyzickaOsobaPodnikajiciTyp">	-
Jméno osoby	<xsd:element name="osoba" type="FyzickaOsobaTyp" />	-
Jméno	<xsd:element name="jmeno" type="xsd:string" />	-
Příjmení	<xsd:element name="prijmeni" type="xsd:string" />	-
Název	<xsd:element name="nazev" type="xsd:string" minOccurs="0" />	-

IČO	<xsd:element name="ic" type="lcTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
-----	--	------------------------------------

#### Údaje o subjektu (zahraniční osoba) - F\_ODP\_DO, F\_ODP\_ZARIZENI, F\_OBL\_AOS, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zahraniční osoba	<xsd:complexType name="ZahranicniOsobaTyp">	-
Kód země	<xsd:element name="kodZeme" type="LongStringTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
Název země	<xsd:element name="navezZeme" type="LongStringTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
Název osoby	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
ID_ISPOP	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp" />	Identifikátor, který je přidělený ISPOP po úspěšné registraci osoby.

#### Údaje o subjektu (právnícká osoba bez IČO) - F\_ODP\_DO, F\_ODP\_ZARIZENI, F\_OBL\_AOS, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Právnícká osoba bez IČO	<xsd:complexType name="PravnickaOsobaBezlcTyp">	-
Název	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
ID_ISPOP	<xsd:element name="identifikacniCislo" type="LongStringTyp" />	Identifikátor, který je přidělený ISPOP po úspěšné registraci osoby.

#### Údaje o ohlašovatel, provozovateli nebo oprávněné osobě – F\_ODP\_PCB

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Vlastník (držitel)	<xsd:complexType name="OhlasovatelOdpTyp"> <xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelCommonTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.

### Katalogové číslo odpadu a název – F\_ODP\_ZARIZENI, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Katalogové číslo odpadu a název	<xsd:complexType name="KatalogoveCisloOdpaduTyp">	-
Kód odpadu	<xsd:element name="kod" type="KatalogoveCisloOdpaduKodTyp"/> <xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"> <xsd:minLength value="6" /> <xsd:maxLength value="6" /> </xsd:restriction>	Uvede se kód odpadu dle platného katalogu odpadů.
Název odpadu	<xsd:element name="nazev" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	Uvede se název odpadu dle platného katalogu odpadů. V případě, že kód odpadu končí dvojčíslím 99, povinné uvést upřesnění názvu odpadu.

### Kategorie odpadu – F\_ODP\_ZARIZENI, F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Kategorie odpadu	<xsd:simpleType name="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="O" /> <xsd:enumeration value="N" /> <xsd:enumeration value="O_N" /> <xsd:enumeration value="N_O" /> </xsd:restriction>	Musí odpovídat hodnotě povolené v číselníku, které může nabývat daný kód odpadu.

### Způsob nakládání – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Způsob nakládání	<xsd:complexType name="KodZpusobuNakladaniTyp">	Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady (vysvětlivky k příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)

Kód způsobu nakládání	<pre>&lt;xsd:element name="kod" type="KodZpusobuNakladaniKodTyp" /&gt;  &lt;xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"&gt; &lt;xsd:minLength value="3" /&gt; &lt;xsd:maxLength value="4" /&gt;</pre>	-
Název způsobu nakládání	<pre>&lt;xsd:element name="nazev" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání (vysvětlivky k příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.).

#### Číslo osvědčení – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Číslo osvědčení – před 2016	<pre>&lt;xsd:simpleType name="CisloOsvedceniPred2016Typ"&gt; &lt;xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp"&gt; &lt;xsd:maxLength value="20" /&gt;</pre>	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno před 1. 1. 2016. Maximálně 20 znaků. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Číslo osvědčení – po 2016	<pre>&lt;xsd:simpleType name="CisloOsvedceniPo2016Typ"&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:pattern value="\d{4}[/] \d{4}[/]O" /&gt;</pre>	Vyplní se v případě, že v elementu Kategorie odpadu je vyplněna hodnota N/O, současně v elementu Kód způsobu nakládání je uvedena hodnota A00 a zároveň Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů bylo vydáno po 1. 1. 2016. Formát XXXX/RRRR/O, kde XXXX je pořadové číslo osvědčení přidělené informačním systémem <a href="http://www.hnvo.cz">www.hnvo.cz</a> , RRRR je rok vydání osvědčení a O je písmeno O označující osvědčení.

#### Údaje o ověřovateli – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Ověřovatel (ORP / SOP) ORP/Obec s rozšířenou působností/Ověřovatel ORP	<pre>&lt;xsd:element name="orpSop" type="OrpSopTyp" /&gt;</pre>	Uvede se příslušný úřad, který je ověřovatelem hlášení. Příslušný úřad musí odpovídat výběru dle platné legislativy.
Kód ORP/SOP	<pre>&lt;xsd:element name="orpSopKod" type="OrpTyp" /&gt;</pre>	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Obecná definice common_2017_1.xsd.

Název ORP/SOP	<xsd:element name="orpSopText" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Příslušný název ORP/SOP z číselníku názvů ORP/SOP. Obecná definice common_2017_1.xsd.
---------------	--	---

### Údaje o provozovně – F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpProdTyp">	-
Výběr Adresa samostatné provozovny je shodná s adresou sídla / Adresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla	<xsd:element name="ohlasovatelHlasiZa" type="OhlasovatelHlasiZaTyp" />	V případě, že je adresa samostatné provozovny shodná s adresou sídla, musí být vybrán ověřovatel příslušný k IČZÚJ sídla, v případě, že adresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla, musí být vybrán ověřovatel odpovídající vybranému IČZÚJ provozovny.
Adresa samostatné provozovny je shodná s adresou sídla	<xsd:enumeration value="PROVOZOVNA_NA_ADRESE_SIDLA" />	V případě, že adresa provozovny je shodná s adresou sídla, nesmí být číslo provozovny 0, adresa provozovny musí odpovídat adrese sídla.
Adresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla	<xsd:enumeration value="PROVOZOVNA_MIMO_SIDLO" />	V případě, že adresa provozovny není shodná s adresou sídla, nesmí být číslo provozovny 0, adresa provozovny nesmí odpovídat adrese sídla.
Identifikační číslo provozovny (IČP)	<xsd:element name="icp" type="PoleICPTyp" /> <xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" />	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se zde vyplňuje kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nesmí začínat písmeny CZ a nesmí být shodné s IČZÚJ.

Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="PoleICZTyp" /> <xsd:element name="icz" type="ICZTyp" />	Identifikační číslo zařízení (IČZ), které přiděluje v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb. krajský úřad. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení. Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. U IČZ musí být vyplněna velká písmena. Při uvedení IČZ musí uvedené údaje (IČO, IČZÚJ, IČZ, Ulice, č.p./č.o., Místo (obec), PSČ) odpovídat údajům uvedeným v Registru zařízení ( <a href="https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa">https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa</a> ) - platí pro stacionární zařízení a mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. U mobilního zařízení pro nakládání s odpady musí uvedené IČZ příslušet v Registru zařízení IČO provozovatele. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Název provozovny	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" />	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Adresa	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
ORP (SOP)	<xsd:element name="orp" type="OrpTyp" />	Musí odpovídat IČZÚJ provozovny. V případě, že hlášení je za provozovnu na adrese sídla, musí odpovídat údaji uvedeného u sídla ohlašovatele. Hodnota z číselníku ORP/SOP. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Partner – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Partner	<xsd:complexType name="PartnerTyp">	-



Typ partnera	<pre>&lt;xsd:element name="subjekt" type="PartnerSubjektTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="subjektBezlc" type="PartnerSubjektBezlcTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="obcanObce" type="PartnerObcanObceTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="obec" type="PartnerObecTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="zahranicniSubjekt" type="PartnerZahranicniSubjektTyp" /&gt;</pre>	Typ partnera. Uvedou se identifikační a adresné údaje dle výběru typu partnera. Partner nesmí být shodný s ohlašovatelem, tzn. u partnera typu Subjekt a Obec nesmí být údaje IČO, IČZÚJ provozu a číslo provozu shodné s IČO ohlašovatele a IČZÚJ provozu a číslem provozu ohlašovatele uvedené na prvním listu.
--------------	--	---

#### Partner – F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_PNEU

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Partner	<pre>&lt;xsd:complexType name="PartnerOdpRzTyp"&gt;</pre>	-
Typ partnera	<pre>&lt;xsd:element name="subjekt" type="PartnerSubjektTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="zahranicniSubjekt" type="PartnerZahranicniSubjektTyp" /&gt;</pre>	Typ partnera. Uvedou se identifikační a adresné údaje dle výběru typu partnera. V případě, že je provoz na adrese sídla, uvedou se do adresných údajů partnera údaje o sídle, údaje musí odpovídat údajům uvedeným v RES k 31. 12. 2017 (provozuje ČSÚ). V případě, že je provoz mimo sídlo, uvedou se adresní údaje provozovny. Partner nesmí být shodný s ohlašovatelem, tzn. u partnera typu Firma a Obec nesmí být údaje IČO, IČZÚJ provozu a číslo provozu shodné s IČO ohlašovatele a IČZÚJ provozu a číslem provozu ohlašovatele uvedené na prvním listu.

#### Partner (firma) – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_PNEU, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Typ partnera - Firma (Právnícká osoba, fyzická osoba podnikající)	<pre>&lt;xsd:element name="subjekt" type="PartnerSubjektTyp" /&gt;</pre>	-
IČO	<pre>&lt;xsd:element name="ic" type="IcTyp" /&gt;</pre>	Obecná definice common_2017_1.xsd.

Identifikační číslo provozovny (IČP)	<pre>&lt;xsd:element name="icp" type="PoleICPTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" /&gt;</pre>	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se zde vyplňuje kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nesmí začínat písmeny CZ a nesmí být shodné s IČZÚJ.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<pre>&lt;xsd:element name="icz" type="PoleICZTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="icz" type="ICZTyp" /&gt;</pre>	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nebo se uvede identifikační číslo zařízení (IČZ), které přiděluje v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb. krajský úřad. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení. Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. U IČZ musí být vyplněna velká písmena. Při uvedení IČZ probíhá kontrola uvedených údajů (IČO, IČZÚJ, IČZ, Ulice, č.p./č.o., Místo (obec), PSČ) oproti Registru zařízení. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Název	<pre>&lt;xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /&gt;</pre>	Uvede se název subjektu a provozu partnera. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Ulice	<pre>&lt;xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Číslo popisné	<pre>&lt;xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Číslo orientační	<pre>&lt;xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.

IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IczujTyp" />	Uvede se IČZÚJ provozovny partnera. Povinná hodnota. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí). Obecná definice common_2017_1.xsd.
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ" />	Musí odpovídat příslušnému kódu IČZÚJ. Obecná definice common_2017_1.xsd.
PSČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0" />	Uvede se PSČ provozovny partnera. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Partner (subjekt bez IČO) – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Subjekt bez IČO	<xsd:element name="subjektBezIc" type="PartnerSubjektBezIcTyp" />	-
Stát	<xsd:element name="statKod" type="LongStringTyp" minOccurs="0" /> <xsd:element name="statNazev" type="LongStringTyp" minOccurs="0" />	Uvede se kód a název z číselníku státu subjektu bez IČO, povinná hodnota. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Identifikační číslo provozovny (IČP)	<xsd:element name="icp" type="PoleIcPTyp" /> <xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" />	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se zde vyplňuje kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nesmí začínat písmeny CZ a nesmí být shodné s IČZÚJ.
Název	<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" />	Uvede se název subjektu a provozu partnera. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Ulice	<xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Číslo popisné	<xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.

Číslo orientační	<xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" />	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp" />	Uvede se IČZÚJ provozovny partnera. Povinná hodnota. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí). Obecná definice common_2017_1.xsd.
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ" />	Musí odpovídat příslušnému kódu IČZÚJ. Obecná definice common_2017_1.xsd.
PSC	<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0" />	Uvede se PSC provozovny partnera. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Partner (občan obce) – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Občan obce	<xsd:element name="obcanObce" type="PartnerObcanObceTyp" />	Tento typ partnera nelze použít, pokud je související kód nakládání B00.
IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IcZujTyp" />	Uvede se IČZÚJ občana, od kterého byl odpad převzat. Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí). Obecná definice common_2017_1.xsd.
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ" />	Musí odpovídat příslušnému kódu IČZÚJ. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Partner (obec) – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Obec	<xsd:element name="obec" type="PartnerObecTyp" />	-

Identifikační číslo provozovny (IČP)	<pre>&lt;xsd:element name="icp" type="PoleICPTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp" /&gt;</pre>	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se zde vyplňuje kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášení za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nesmí začínat písmeny CZ a nesmí být shodné s IČZÚJ.
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<pre>&lt;xsd:element name="icz" type="PoleICZTyp" /&gt; &lt;xsd:element name="icz" type="ICZTyp" /&gt;</pre>	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nebo se uvede identifikační číslo zařízení (IČZ), které přiděluje v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb. krajský úřad. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení. Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. U IČZ musí být vyplněna velká písmena. Při uvedení IČZ probíhá kontrola uvedených údajů (IČO, IČZÚJ, IČZ, Ulice, č.p./č.o., Místo (obec), PSČ) oproti Registru zařízení. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Název	<pre>&lt;xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp" /&gt;</pre>	Uvede se název subjektu a provozu partnera. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Ulice	<pre>&lt;xsd:element name="ulice" type="Nazev48Typ" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017.xsd.
Číslo popisné	<pre>&lt;xsd:element name="cisloPopisne" type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Číslo orientační	<pre>&lt;xsd:element name="cisloOrientacni" type="CisloOrientacniTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Uvede se, pokud existuje. Obecná definice common_2017_1.xsd.

IČZÚJ	<xsd:element name="iczuj" type="IczujTyp" />	Hodnota KOD z číselníku UI_OBCE pokud nemá zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD , jinak hodnota KOD z číselníku UI_MOMC (číselník obcí a městských částí). Obecná definice common_2017_1.xsd.
Obec	<xsd:element name="obecNazev" type="Nazev48Typ" />	Musí odpovídat příslušnému kódu ICZÚJ. Obecná definice common_2017_1.xsd.
PŠČ	<xsd:element name="psc" type="PscTyp" minOccurs="0" />	Uvede se PŠČ provozovny partnera. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Partner (zahraniční subjekt) – F\_ODP\_PROD, F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL, F\_ODPRZ\_BAT, F\_ODPRZ\_PNEU, F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Zahraniční subjekt	<xsd:element name="zahranicniSubjekt" type="PartnerZahranicniSubjektTyp" />	Typ partnera „zahraniční subjekt“ je možno uvést pouze v případě kódů nakládání BN6, BN16, XN7, XN17 (kde x = A, B, C).
Kód	<xsd:element name="statKod" type="LongStringTyp" />	Kód musí odpovídat číselníku států. Kód nemůže nabývat hodnoty CZ. Obecná definice common_2017_1.xsd.
Název státu	<xsd:element name="statNazev" type="LongStringTyp" />	Název státu musí být z číselníku států a odpovídat kódu státu. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Údaje o skládce – F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o skládce, která může být víceskupinová	<xsd:element name="skladkaOdpVyber" type="SkladkaOdpVyberTyp" />	Vyplňuje se v případě, že na listu č. 2 je uvedeno v rámci kódů nakládání kód XD1.
Skládka je víceskupinová	<xsd:element name="viceskupinova" type="SkladkaViceskupinovaTyp" />	V případě, že skládka má povoleno více skupin, je víceskupinová. V případě víceskupinové skládky musí skládka obsahovat minimálně 2 skupiny skládek.
Skládka není víceskupinová	<xsd:element name="standardni" type="SkladkaStandardniTyp" />	V případě, že skládka má povolenu pouze 1 skupinu, není víceskupinová (je jednoskupinová).
Skládka ostatní	<xsd:complexType name="SkladkaOdpOstatniTyp">	Vyplňuje se v případě, že na listu č. 2 je uvedeno v rámci kódů nakládání kód XD5. Skládka ostatní nesmí mít uvedenou skupinu skládek.

### Skládka víceskupinová – F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skládka je víceskupinová	<xsd:element name="viceskupinova" type="SkladkaViceskupinovaTyp" />	V případě, že skládka má povoleno více skupin, je víceskupinová. V případě víceskupinové skládky musí skládka obsahovat minimálně 2 skupiny skládek.
Skupina IO – inertní odpad	<xsd:element name="sio" type="SkladkaOznaceniTyp" />	-
Skupina OO – ostatní odpad	<xsd:element name="soo" type="SkladkaOznaceniTyp" />	-
Skupina NO – nebezpečný odpad	<xsd:element name="sno" type="SkladkaOznaceniTyp" />	-
Skládka je víceskupinová – skládka je daného typu	<xsd:element name="je" type="SkladkaViceskupinovaJeTyp" />	-
Skládka je víceskupinová – skládka není daného typu	<xsd:element name="neni" type="SkladkaViceskupinovaNeniTyp" />	-
Skládka není víceskupinová (je jednoskupinová)	<xsd:complexType name="SkladkaStandardniTyp">	V případě jednoskupinové skládky musí skládka obsahovat právě 1 typ skládky.
Skupina IO – inertní odpad	<xsd:enumeration value="S_IO" />	-
Skupina OO – ostatní odpad	<xsd:enumeration value="S_OO" />	-
Skupina NO – nebezpečný odpad	<xsd:enumeration value="S_NO" />	-

### Skládka ostatní – F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Skládka ostatní	<xsd:complexType name="SkladkaOdpOstatniTyp">	-

### Kapacita skládky – F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Kapacita skládky	<xsd:element name="skladkaOdpKapacita" type="SkladkaOdpKapacitaTyp" />	-

Volná kapacita (m <sup>3</sup> )	<xsd:element name="volnaKapacitaM3" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Kapacita skládky v m <sup>3</sup> . Nezáporné číslo.
Volná kapacita (t)	<xsd:element name="volnaKapacitaT" type="xsd:decimal" minOccurs="0" />	Kapacita skládky v tunách. Nezáporné číslo.

### Stav finanční rezervy – F\_ODP\_PROD

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku: (Kč)	<xsd:simpleType name="StavFinancniRezervyTyp"><xsd:restriction base="xsd:decimal"><xsd:fractionDigits value="2" /><xsd:minInclusive value="0" /><xsd:maxInclusive value="999999999999999.99" /></xsd:restriction></xsd:simpleType>	Uvádí se stav finanční rezervy v Kč, doložený výpisem z bankovního účtu. Povinná hodnota.

### Údaje o provozovně – F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Údaje o provozovně	<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpProdAvElTyp">	-
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="PoleICZTyp" />	Uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud samostatná provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. Číslo provozovny může mít maximálně 12 alfanumerických znaků (nesmí nabývat hodnoty 0), nebo se uvede identifikační číslo zařízení (IČZ), které přiděluje v souladu s § 14 zákona č. 185/2001 Sb. krajský úřad. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení. Označení kraje je následující: A – Hlavní město Praha, S – Středočeský, U – Ústecký, L – Liberecký, K – Karlovarský, H – Královéhradecký, E – Pardubický, P – Plzeňský, C – Jihočeský, J – Vysočina, B – Jihomoravský, M – Olomoucký, T – Moravskoslezský, Z – Zlínský. U IČZ musí být vyplněna velká písmena. Při uvedení IČZ probíhá kontrola uvedených údajů (IČO, IČZÚJ, IČZ, Ulice, č.p./č.o., Místo (obec), PSČ) oproti Registru zařízení.



Název provozovny	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" />	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Adresa	<xsd:element name="adresa" type="AdresaTyp" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.
ORP (SOP)	<xsd:element name="orp" type="OrpTyp" />	Musí odpovídat IČZÚJ provozovny. Hodnota z číselníku ORP/SOP. Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Údaje o provozovně (ostatní) – F\_ODP\_PROD\_AV, F\_ODP\_PROD\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0" />	Obecná definice common_2017_1.xsd.

#### Evidenční číslo povinné osoby/ provozovatele kolektivního systému – F\_ODPRZ\_PNEU

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Evidenční číslo povinné osoby	<xsd:simpleType name="EvidencniCisloPneuPOTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{5}/[0-9]{2}-PCZ" />	Evidenční číslo PO: 12 znaků ve tvaru: - pořadové číslo zápisu (5 míst) / poslední dvojčíslí kalendářního roku - PCZ (například 00001/17-PCZ).
Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému	<xsd:simpleType name="EvidencniCisloPneuKSTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[K][0-9]{4}/[0-9]{2}-PCZ" />	Evidenční číslo KS: 12 znaků: - písmeno "K" a pořadové číslo zápisu (4 místa) / poslední dvojčíslí kalendářního roku - PCZ, (například K0001/17-PCZ).

#### Evidenční číslo výrobce/ provozovatele kolektivního systému – F\_ODPRZ\_EL

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_common	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Evidenční číslo výrobce	<xsd:simpleType name="EvidencniCisloEIVTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9]{5}/[0-9]{2}-ECZ" />	Uvede se přidělené evidenční číslo v případě, že je vybrán výrobce. Musí být ve struktuře XXXXX/XX-ECZ, kde X je pouze číslo.
Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému	<xsd:simpleType name="EvidencniCisloElKSTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[K][0-9a-zA-Z]{4}/[0-9a-zA-Z]{2}-ECZ" />	Uvede se přidělené evidenční číslo v případě, že je vybrán provozovatel kolektivního systému. Musí být ve struktuře KXXXX/XX-ECZ, kde X může číslo nebo písmeno. Pokud má evidenční číslo nižší počet znaků, je nutné doplnit za písmeno „K“ hodnotu nula (0).