



## **Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_DO**

**Ohlašovací povinnost:** Dopravce odpadů

**Formulář:** F\_ODP\_DO

**Dle příslušné legislativy:** příloha č. 27 vyhl. č. 383/2001 Sb.

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_DO\_2012\_2

**Verze komentáře datového standardu:** 1.0

**Datum vydání:** 29.6.2012

**Ohlašovací rok:** 2013

## LIST č. 1 – Identifikace dopravce a počet vozidel

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_DO nebo logická kontrola <sup>1</sup>	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd <sup>2</sup>
Hlášení stavu ke dni	<xsd:element name="zmenaHlasenaKeDni" type="xsd:date"/>	Datum změny, na kterou je vázána lhůta ohlašovací povinnosti.
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2013"/>	Rok 2013.
Hlášení určeno pro ORP (název)	<xsd:element name="overovatel" type="OverovatelOdpTyp"/>	Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v registru ISPOP. Obecná definice F_ODP_common.xsd <sup>3</sup>
Doprovce	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpTyp"/>	Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice common.xsd a F_ODP_common.xsd.
Celkový počet vozidel přepravujících odpady	<xsd:element name="celkovyPocetVozidelPrepravujiciOdpady" type="PocetVozidelTyp"/>	Celé nezáporné číslo, může nabývat maximální hodnoty 9999.
Údaje o provozovně	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Každé hlášení musí mít alespoň 1 provozovnu. Obecná definice common.xsd a F_ODP_common.xsd.
Výběr Provozovna je / není na adrese sídla	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	V případě, že provozovna je na adrese sídla, nejsou adresní údaje o provozovně požadovány (budou převzaty ze základních registrů státní správy ke dni podání hlášení). V případě, že provozovna není na adrese sídla, je nutné uvést adresní údaje provozovny.
Název provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Číslo provozovny	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Číslo provozovny přidělené v souladu s §14 zákona č. 185/2001 Sb., číslo provozovny nemůže být 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. Číslo provozovny musí být v rámci hlášení jedinečné.

<sup>1</sup> Pokud je ve sloupci č. 2 uvedeno „Logická kontrola“, pak je způsob kontroly nebo omezení popsán ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

<sup>2</sup> Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

<sup>3</sup> F\_ODP\_common.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

ORP (SOP)	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna není na adrese sídla. Musí odpovídat IČZÚJ provozovny. Hodnota z číselníku ORP/SOP.
Ulice	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Uvedena v případě, že provozovna není na adrese sídla a ulice existuje.
č.p.	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Uvedeno v případě, že provozovna není na adrese sídla a č.p. existuje.
Místo	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna není na adrese sídla. Musí odpovídat IČZÚJ provozovny. Hodnota z číselníku názvů ORP/SOP.
PSČ	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna není na adrese sídla.
IČZÚJ	<xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/>	Povinné pole v případě, že provozovna není na adrese sídla. Musí odpovídat vybranému kódu ORP/SOP Ověřovatele. Hodnota z číselníku obcí a městských částí, pokud obec městské části má. V common.xsd se jedná o element <xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>.
Evidenci vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVypnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd
Poznámka	<xsd:element name="poznamka" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0"/>	-
Celkový počet vozidel provozovny přepravujících odpady:	<xsd:element name="celkovyPocetVozidelProvozovnyPrepravujiciOdpady" type="PocetVozidelTyp"/>	Celé nezáporné číslo, může nabývat maximální hodnoty 9999.