



Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F_ODP_ZAR

Ohlašovací povinnost: Zařízení na využívání a odstraňování odpadů

Formulář: F_ODP_ZAR

Dle příslušné legislativy: příloha č. 22 vyhl. č. 383/2001 Sb.

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: F_ODP_ZAR_2012_2

Verze komentáře datového standardu: 1.0

Datum vydání: 29.6.2012

Ohlašovací rok: 2013

LIST č. 1 – Identifikace provozovatele a provozovny

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola ¹ | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|--|---|--|
| Výběr řádné/Doplněné hlášení | <xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/> | Obecná definice common.xsd ² |
| Hlášení stavu ke dni | <xsd:element name="zmenaHlasenaKeDni" type="xsd:date"/> | Datum změny, na kterou je vázána ohlašovací povinnost. |
| Vykazovaný rok | <xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2013"/> | Rok 2013. |
| Hlášení určeno pro ORP (název) | <xsd:element name="overovatel" type="OverovatelOdpTyp"/> | Hodnota z číselníku kódů ORP/SOP. Vybrané ORP/SOP musí odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v registru ISPOP v případě, že je hlášení zasíláno za zařízení na adrese sídla, nebo IČZÚJ provozovny v případě, že je hlášení zasíláno za zařízení v provozovně. Obecná definice F_ODP_common.xsd ³ |
| Provozovatel | <xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpTyp"/> | Identifikace ohlašovatele. Ohlašovatelem může být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Pouze právnická osoba, fyzická osoba podnikající či osoba bez IČ (zahraniční, právnická), nikoliv fyzická osoba. Obecná definice common.xsd a F_ODP_common.xsd. |
| Údaje o provozovně / zařízení | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Obecná definice common.xsd a F_ODP_common.xsd. |
| Výběr Provozovna je / není na adrese sídla | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | V případě, že je provozovna/zařízení na adrese sídla, musí být vybrán ověřovatel příslušný k IČZÚJ sídla, adresní údaje o provozovně jsou převzaty ze základních registrů státní správy. V případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla, je nutné uvést adresní údaje provozovny. |
| Název provozovny | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Název provozovny přidělený ohlašovatelem. |
| Číslo provozovny | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Číslo provozovny přidělené v souladu s §14 zákona č. 185/2001 Sb., číslo provozovny nemůže být 0. Číslo provozovny může nabývat rozsahu max. 12 míst. |

¹ Pokud je ve sloupci č. 2 uvedeno „Logická kontrola“, pak je způsob kontroly nebo omezení popsán ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

² Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

³ F_ODP_common.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ORP (SOP) | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Povinné pole v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla. Musí odpovídat IČZÚJ provozovny/zařízení. Hodnota z číselníku ORP/SOP. |
| Ulice | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Uvedena v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla a ulice existuje. |
| č.p. | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Uvedeno v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla a č.p. existuje. |
| Místo | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Povinné pole v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla. Musí odpovídat IČZÚJ provozovny/zařízení. Hodnota z číselníku názvů ORP/SOP. |
| PSČ | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Povinné pole v případě, že provozovna/zařízení není na adrese sídla. |
| IČZÚJ | <xsd:element name="provozovna" type="ProvozovnaOdpTyp"/> | Povinné pole v případě, že provozovna/skládka není na adrese sídla. Musí odpovídat vybranému kódu ORP/SOP Ověřovatele. Hodnota z číselníku obcí a městských částí, pokud obec městské části má. V common.xsd se jedná o element <xsd:element name="zujKod" type="ZujTyp" minOccurs="0"/>. |
| Evidenci vyplnil | <xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/> | Obecná definice common.xsd |
| Místo umístění zařízení | <xsd:element name="mistoUmisteniZarizeni" type="MistoUmisteniTyp"/> | Obecná definice F_ODP_common.xsd. |
| Obec | <xsd:element name="mistoUmisteniZarizeni" type="MistoUmisteniTyp"/> | Hodnota z číselníku obcí a městských částí. Musí odpovídat kódu IČZÚJ místa umístění zařízení. |
| IČZÚJ | <xsd:element name="mistoUmisteniZarizeni" type="MistoUmisteniTyp"/> | Hodnota z číselníku obcí a městských částí, pokud obec městské části má. |

LIST č. 1 – Majitel zařízení

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|---|
| Majitel Zařízení | <xsd:element name="majitel" type="MajitelZarizeniTyp"/> <xsd:element name="majitelOstatni" type="MajitelZarizeniOstatniTyp"/> | Obecná definice F_ODP_common.xsd |

LIST č. 1 – Zařízení

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|---|---|
| Druh zařízení | <pre> <xsd:element name="druhZarizeni" type="DruhZarizeniTyp"/> <xsd:simpleType name="DruhZarizeniTyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="R1"/> <xsd:enumeration value="R2"/> <xsd:enumeration value="R3"/> <xsd:enumeration value="R4"/> <xsd:enumeration value="R5"/> <xsd:enumeration value="R6"/> <xsd:enumeration value="R7"/> <xsd:enumeration value="R8"/> <xsd:enumeration value="R9"/> <xsd:enumeration value="R11"/> <xsd:enumeration value="R12"/> <xsd:enumeration value="D8"/> <xsd:enumeration value="D9"/> <xsd:enumeration value="D10"/> <xsd:enumeration value="D13"/> <xsd:enumeration value="D14"/> <xsd:enumeration value="Z1"/> <xsd:enumeration value="Z2"/> <xsd:enumeration value="Z3"/> <xsd:enumeration value="Z4"/> <xsd:enumeration value="Z5"/> <xsd:enumeration value="Z6"/> <xsd:enumeration value="Z7"/> <xsd:enumeration value="Z8"/> <xsd:enumeration value="Z9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre> | Druh zařízení dle číselníku zařízení. |

| | | |
|---|---|--|
| Identifikační kód zařízení | <xsd:element name="identifikacniKodZrizeni" type="IdentifikacniKodTyp" minOccurs="0"/> | Identifikační kód zařízení může nabývat rozsahu max. 10 míst. |
| Mobilní zařízení | <xsd:element name="mobilniZarizeni" type="xsd:boolean"/> | V případě, že hlášení je za mobilní zařízení, musí být vybráno, že provozovna je na adrese sídla. |
| Popis technologie | <xsd:element name="popisTechnologie" type="PopisTechnologieTyp"/> | - |
| Název výrobce technologie | <xsd:element name="nazevVyrobceTechnologie" type="NazevVyrobceTechnologieTyp"/> | - |
| Datum povolení provozu | <xsd:element name="datumPovoleniProvozu" type="xsd:date"/> | - |
| Datum zahájení provozu | <xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="xsd:date"/> | Musí být stejné či pozdější než datum povolení provozu. |
| Rok předpokládaného ukončení provozu Bez omezení | <xsd:element name="ukonceniProvozu" type="UkonceniProvozuTyp"/> | Pokud není uveden rok ukončení, musí být označeno „bez omezení“. Obecná definice F_ODP_common.xsd. |
| Projektovaná kapacita (tuny za rok) | <xsd:element name="projektovaKapacitaTunyZaRok" type="ProjektovaKapacitaTunyZaRokTyp"/> | Nezáporné celé číslo. |
| Výběr Dočasně odstaveno | <xsd:element name="docasneOdstavena" type="DocasneOdstavenaTyp"/> | - |
| Je dočasně odstaveno | <xsd:element name="jeDocasneOdstavena" type="JeDocasneOdstavenaTyp"/> | - |
| Není dočasně odstaveno | <xsd:element name="neniDocasneOdstavena" type="NeniDocasneOdstavenaTyp"/> | - |
| Datum předpokládaného opětovného zahájení provozu | <xsd:element name="datumPredpokladanehoZahajeni" type="xsd:date"/> | Povinné pole v případě, že zařízení je dočasně odstaveno |

LIST č. 2 – Katalogová čísla odpadů

| Pole či sekce ve formuláři | Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZAR nebo logická kontrola | Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument |
|----------------------------|--|---|
|----------------------------|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| 1 řádek | <pre><xsd:element name="katalogOdpadu"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre> | 1 řádek musí být vždy vyplněn. |
| Katalogové číslo odpadu a název odpadu | <pre><xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/></pre> | Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být odlišeno v rámci názvu odpadu. Obecná definice F_ODP_common.xsd. |
| Kategorie odpadu | <pre><xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/></pre> | Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle katalogu odpadů. Může nabývat pouze hodnoty O a N. Obecná definice F_ODP_common.xsd. |