



## **Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODPRZ\_VOZ**

**Ohlašovací povinnost:** Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

**Formulář:** F\_ODPRZ\_VOZ

**Dle příslušné legislativy:** Příloha č. 5 k vyhlášce č. 352/2008 Sb.

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODPRZ\_VOZ\_2015

**Verze komentáře datového standardu:** 1.0

**Datum vydání:** 30. 9. 2015

**Ohlašovací rok:** 2015

### Strana č. 1. - Identifikace výrobce nebo akreditovaného zástupce

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_VOZ	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Řádné / Doplněné hlášení Evidenční číslo řádného hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />	Obecná definice common.xsd <sup>1</sup> .
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2015"/>	Uvede se ohlašovací rok 2015.
Výběr Výrobce / Akreditovaný zástupce	<xsd:element name="ohlasovatelOstatni" type="OhlasovatelOdpRzVozOstatniTyp"/>  <xsd:element name="vyrobceNeboAkreditovanyZastupceVyberVycet" type="VyrobceNeboAkreditovanyZastupceVyberVycetTyp"/>  <xsd:enumeration value="VYROBCE"/> <xsd:enumeration value="AKREDITOVANY_ZASTUPCE"/>	Identifikace ohlašovatele, zda se jedná o Výrobce nebo Akreditovaného zástupce.
Ohlašovatel	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp" /> <xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelCommonTyp"/>	Obecná definice common.xsd.
Osoba oprávněná jednat jménem výrobce nebo akreditovaného zástupce:	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd.

### Strana č. 2 - Tabulky č. 1 a č. 2

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_VOZ	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Tabulky č. 1 a č. 2	<xsd:element name="tabulka1a2Seq" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>	Pro každou výrobní značku auta je nutno přidat samostatnou tabulku č. 1 a 2. Každá tabulka č. 1 má pouze 1 tabulku č 2.

### Strana č. 2 - Tabulka č. 1 - Způsoby nakládání s vybranými autovraky v ČR

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_VOZ	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 1	<xsd:element name="tabulka1" type="Tabulka1Typ"/>	Způsoby nakládání s vybranými autovraky v ČR.

<sup>1</sup> Common.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Výrobní značka auta:	<xsd:element name="vyrobníZnackaAuta" type="NonEmptyStringTyp" />	Hodnota odpovídá číselníku výrobních značek aut. Každou značku je možno uvést pouze jednou.
Pořadové číslo:	<xsd:element name="poradoveCislo" type="xsd:nonNegativeInteger"/>	Pořadové číslo tabulky č. 1 a 2. Vzestupná řada.
Množství vybraných vozidel uvedených na trh: - ks - (t)	<xsd:element name="mnozstviVybranychVozidelUvedenychNaTrh" type="MnozstviTyp" />	Uvede se množství v kusech a v tunách.
Množství sesbíraných vybraných autovraků z kategorií (M1, N1 a tříkolové motorové vozidlo) Celkem: - ks - (t)	<xsd:element name="zTohoCelkem" type="MnozstviTyp"/>	Uvede se součet hodnot polí "Z toho zpracováno v ČR" + "Z toho přepraveno do členského státu" + "Z toho vyvezeno do státu, který není členským státem EU" v kusech a v tunách.
Z toho zpracováno v ČR:	<xsd:element name="zTohoZpracovanoVCR" type="MnozstviTyp" />	Uvede se množství v kusech a v tunách. Množství v tunách je součtem polí "opětovné použití" + „materiálové využití“ + „energetické využití“ + „odstranění“ + "zůstatek na skladu".
Z toho přepraveno do členského státu EU z ČR:	<xsd:element name="zTohoPrepravenoDoClenskehoStatuEUzCR" type="MnozstviTyp" />	Uvede se množství v kusech a v tunách. V případě, že je hodnota uvedená v ks nebo v t > 0, musí být v tab. č. 2 vyplněn alespoň jeden řádek.
Z toho vyvezeno do státu, který není členským státem EU:	<xsd:element name="zTohoVyvezenoDoStatuKteryNeniClenskymStatemEU" type="MnozstviTyp" />	Uvede se množství v kusech a v tunách. V případě, že je hodnota uvedená v ks nebo v t > 0, musí být v tab. č. 2 vyplněn alespoň jeden řádek.
Celkem	<xsd:element name="zTohoCelkem" type="MnozstviTyp"/>	Uvede se množství v kusech a v tunách.
převod ze skladu k 31. prosinci předchozího roku (C00):	<xsd:element name="prevodZeSkladu" type="xsd:decimal" />	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
opětovné použití:	<xsd:element name="opetovnePouziti" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.

materiálové využití:	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
energetické využití:	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
odstranění:	<xsd:element name="odstraneni" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku:	<xsd:element name="zustatekNaSkladuK31ProsinciVykazovanehoRoku" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Další sdělení	<xsd:element name="dalsiSdeleni" type="xsd:string" minOccurs="0"/>	Volné textové pole.

#### Vykazované množství v kusech a v tunách

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_VOZ	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<xsd:complexType name="MnozstviTyp">	-
ks	<xsd:element name="ks" type="xsd:nonNegativeInteger"/>	Celé nezáporné číslo.
t	<xsd:element name="t" type="xsd:decimal"/>	Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.

#### Strana č. 2 - Tabulka č. 2 - Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků vyvezených nebo přepravených z ČR za účelem jejich dalšího zpracování.

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODPRZ_VOZ	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Tabulka č. 2	<xsd:element name="tabulka2" type="Tabulka2Typ"/>	Způsob nakládání s materiály a odpady, které vznikly z vybraných autovraků vyvezených nebo přepravených z ČR za účelem jejich dalšího zpracování.
1 záznam - řádek	<xsd:element name="tabulka2Seq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">	Musí obsahovat alespoň jeden záznam v případě, že v polích „Z toho přepraveno do členského státu EU z ČR:“ nebo „Z toho vyvezeno do státu, který není členským státem EU:“ je hodnota ve sloupcích ks nebo t > 0.
Země vývozu	<xsd:element name="zemeVyvozuNazev" type="LongStringTyp" /> <xsd:element name="zemeVyvozuKod" type="LongStringTyp" />	Hodnota z číselníku zemí. Kód země a název země si musí odpovídat dle číselníku. Viz common.xsd

Celková hmotnost	<xsd:element name="celkovaHmotnost" type="xsd:decimal"/>	Rovná se součtu polí „materiálové využití“+ „energetické využití“ + „odstranění“. Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Materiálové využití	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Energetické využití	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Odstranění	<xsd:element name="odstraneni" type="xsd:decimal"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Celkem - řádek	<xsd:element name="tabulka2Celkem">	Odpovídá součtu jednotlivých množství za všechny uvedené země v případě, že je nezaškrtnuto pole vedle vypočteného množství.
Celková hmotnost	<xsd:element name="celkovaHmotnost" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> <xsd:element name="celkovaHmotnostCheckBox" type="xsd:boolean"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Materiálové využití	<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> <xsd:element name="materialoveVyuzitiCheckBox" type="xsd:boolean"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Energetické využití	<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> <xsd:element name="energetickeVyuzitiCheckBox" type="xsd:boolean"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Odstranění	<xsd:element name="odstraneni" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/> <xsd:element name="odstraneniCheckBox" type="xsd:boolean"/>	Uvede se hodnota v (t). Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.