



## Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu F\_ODP\_ZARIZENI

- Ohlašovací povinnost:** Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona
- Formulář:** F\_ODP\_ZARIZENI
- Dle příslušné legislativy:** příloha č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

**Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu:** F\_ODP\_ZARIZENI\_2018\_1

**Verze komentáře datového standardu:** 1.0

**Datum vydání:** 29. 6. 2018

**Ohlašovací rok:** 2018 (průběžná evidence)

## LIST č. 1 – Identifikační údaje ohlašovatele

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola <sup>1</sup>	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Výběr řádné/Doplněné hlášení	<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni" type="RadneDoplneneHlaseniTyp"/>	Obecná definice common.xsd <sup>2</sup> .
Vykazovaný rok	<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2019"/>	Rok 2019 – průběžná evidence.
Hlášení určeno pro krajský úřad (název)	<xsd:element name="overovatel" type="KrajskyUradTyp"/>	Hodnota z číselníku krajů. Vybraný kraj musí příslušet k místu provozu zařízení v případě stacionárního zařízení nebo odpovídat IČZÚJ sídla uvedeného v registru ISPOP v případě, kdy se jedná o mobilní zařízení.
Kód kraje	<xsd:element name="kod" type="MediumStringTyp"/>	Hodnota z číselníku krajů. Obecná definice common.xsd.
Ohlašovatel	<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp"/>	Obecná definice common.xsd a F_ODP_common_2018_1.xsd <sup>3</sup> . Adresní údaje ohlašovatele musí odpovídat údajům uvedeným v registru ISPOP.
Informace o zařízení	<xsd:element name="zarizeni" type="ZarizeniTyp"/>	-
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení	<xsd:element name="par14Odst1" type="Par14Odst1Typ"/>	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení se vyplní List č. 2.
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona	<xsd:element name="par14Odst2" type="Par14Odst2Typ"/>	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona se vyplní List č. 3a.
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 33b odst. 1 zákona	<xsd:element name="par33bOdst1" type="Par33bOdst1Typ"/>	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 33b odst. 1 zákona se vyplní List č. 3a.

<sup>1</sup> V případě logické kontroly vázané k elementu je způsob kontroly nebo omezení popsáno ve sloupci č. 3. Nebude-li popsána podmínka splněna, bude hlášení systémem automaticky zamítnuto.

<sup>2</sup> Common.xsd (rok 2018) je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.

<sup>3</sup> F\_ODP\_common\_2018\_1.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů agendy odpadů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Obecná definice je proto zveřejňována v samostatném dokumentu.

Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě)	<xsd:element name="par14Odst2PUK" type="Par14Odst2PUKTyp"/>	U hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě) se vyplní List č. 3b.
Hlášení vyplnil	<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp"/>	Obecná definice common.xsd. Datum vyhotovení hlášení musí být shodné s datem odeslání hlášení do systému ISPOP.

## LIST č. 2 – Ohlášení údajů o provozu zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení	<xsd:element name="par14Odst1" type="Par14Odst1Typ"/> <xsd:complexType name="Sekce2Typ">	-
Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="ICZTyp"/>	V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, pro který je hlášení určeno. V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení. Formát identifikačního čísla zařízení je CZXXXXXX, kde X je označení kraje a XXXXX je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	Pole je povinné.

Datum zahájení provozu	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.
Datum přerušení provozu	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti, apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušování provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.
Datum obnovení provozu	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.
Datum ukončení provozu	<xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. U skládek je datem ukončení provozu datum ukončení provozu 1. fáze skládky, kdy již není možné na skládku přijímat odpady ke skládkování.

#### LIST č. 3a – Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b zákona

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona nebo podle § 33b odst. 1 zákona	<xsd:element name="par14Odst2" type="Par14Odst2Typ"/> <xsd:element name="par33bOdst1" type="Par33bOdst1Typ"/>  <xsd:complexType name="Sekce3Typ">	-
Jedná se o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ):	<xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/>	Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 14 odst. 2 nebo § 33b odst. 1 zákona a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO". Provozuje-li zařízení podle § 14 odst. 2 nebo § 33b odst. 1 zákona, má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašujete pouze změnu provozu zařízení podle § 39 odst. 3 zákona, zvolí možnost "NE".

Identifikační číslo zařízení (IČZ)	<xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/>	<p>Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).</p> <p>V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí Identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, pro který je hlášení určeno.</p> <p>V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení.</p> <p>Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.</p> <p>Obecná definice common.xsd.</p>
Mobilní zařízení	<xsd:element name="mobilniZarizeni" type="xsd:boolean"/>	Uvede se, zda se jedná o mobilní zařízení volbou „Ano/Ne“. Při volbě „Ano“ se nevyplňují údaje o provozovně a Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení.
Zařízení má integrované povolení	<xsd:element name="integrovanePovoleni" type="IntegrovanePovoleniTyp" minOccurs="0"/>	V případě mobilního zařízení se vyplní hodnota „Ne“. Obecná definice common.xsd.
Údaj o provozu zařízení	<xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/>	-
Datum zahájení provozu	<xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, předchozího roku nebo +1 rok.
Datum přerušeni provozu	<xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. Uvádí se skutečné datum, ke kterému byl provoz zařízení dočasně pozastaven (porucha, pozastavení činnosti, apod.). Ohlašuje se pouze v případě, že přerušeni provozu zařízení bude delší než 2 měsíce.

Datum obnovení provozu	<xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.
Datum ukončení provozu	<xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/> <xsd:element name="datum" type="xsd:date"/>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.
Místní název (název provozovny)	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Údaje o umístění provozovny	<xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" minOccurs="0"/>	Obecná definice common.xsd.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení	<xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se nejedná o mobilní zařízení.
Zeměpisná šířka (N)	<xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd
Zeměpisná délka (E)	<xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd

### LIST č. 3a – Technologie

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Technologie	<xsd:element name="technologie" type="TechnologieTyp" minOccurs="0"/>	-
Název	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).

Výrobce	<xsd:element name="vyrobce" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).
Popis	<xsd:element name="popis" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).

### LIST č. 3a – Projektované kapacity

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Projektované kapacity	<xsd:element name="kapacita" type="KapacitaTyp" minOccurs="0"/>	-
Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok)	<xsd:element name="ročniProjektovanaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se nejedná o mobilní zařízení. Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0.
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok)	<xsd:element name="ročniProjektovanaZpracovatelskaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se nejedná o mobilní zařízení. Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0.
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita technologie (t/den)	<xsd:element name="projektovanaDenniZpracovatelskaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0.
Maximální okamžitá kapacita zařízení (t)	<xsd:element name="maximalniOkamzitaKapacita" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0"/>	Nesmí nabývat záporné hodnoty nebo hodnoty 0.

### LIST č. 3a – Odpady přijímané do zařízení

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/>  <xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).

Katalogové číslo odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být odlišeno v rámci kategorie odpadu. Obecná definice F_ODP_common_2018_1.xsd.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	Kategorie odpadu příslušná danému katalogovému číslu dle katalogu odpadů. Může nabývat hodnoty O, N, O/N a N/O. Obecná definice F_ODP_common_2018_1.xsd.
Způsob nakládání	<xsd:complexType name="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"> <xsd:sequence>  <xsd:element name="kodySeq" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Musí odpovídat kódu z číselníku nakládání s odpady dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).
Kód způsobu nakládání s odpadem	<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/>	Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). Obecná definice common.xsd.
Název způsobu nakládání	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	Musí odpovídat příslušnému kódu způsobu nakládání. Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). Obecná definice common.xsd.

**LIST č. 3b – Ohlášení údajů o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě)**

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
Hlášení o zařízení provozovaném podle § 14 odst. 2 zákona (použití upravených kalů na zemědělské půdě)	<xsd:element name="par14Odst2PUK" type="Par14Odst2PUKTyp"/>  <xsd:complexType name="Sekce3bTyp">	-



<p>Jedná se o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ):</p>	<p>&lt;xsd:element name="jePrvniOhlaseni" type="xsd:boolean"/&gt;</p>	<p>Provozuje-li ohlašovatel zařízení podle § 14 odst. 2 (použití upravených kalů na zemědělské půdě) a nemá příslušným krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ), zvolí možnost "ANO". Provozuje-li zařízení podle § 14 odst. 2 (použití upravených kalů na zemědělské půdě) a má krajským úřadem přiděleno Identifikační číslo zařízení (IČZ) a ohlašujete pouze změnu provozu zařízení podle § 39 odst. 3 zákona, zvolí možnost "NE".</p>
<p>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</p>	<p>&lt;xsd:element name="icz" type="ICZTyp" minOccurs="0"/&gt;</p>	<p>Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ). V případě, kdy se nejedná o mobilní zařízení, musí Identifikační číslo zařízení (IČZ) odpovídat krajskému úřadu, pro který je hlášení určeno. V případě, kdy se jedná o mobilní zařízení a u ohlašovatele došlo ke změně sídla, nemusí IČZ odpovídat krajskému úřadu příslušnému podle aktuálního sídla ohlašovatele zařízení. Formát identifikačního čísla zařízení je CZYYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský. Obecná definice common.xsd.</p>
<p>Údaj o provozu zařízení</p>	<p>&lt;xsd:element name="datumVyber" type="DatumVyberTyp"/&gt;</p>	<p>-</p>
<p>Datum zahájení provozu</p>	<p>&lt;xsd:element name="datumZahajeniProvozu" type="DatumZahajeniProvozuTyp"/&gt;  &lt;xsd:element name="datum" type="xsd:date"/&gt;</p>	<p>Uvede se datum aktuálního roku, předchozího roku nebo +1 rok.</p>

Datum přerušení provozu	<pre>&lt;xsd:element name="datumPreruseniProvozu" type="DatumPreruseniProvozuTyp"/&gt; &lt;xsd:element name="datum" type="xsd:date"/&gt;</pre>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok. V případě zařízení na používání upravených kalů se o přerušeni nejedná v období, kdy nedochází k používání upravených kalů, protože je v daném období není možné používat ve smyslu § 3 odst. 1 písm. q) vyhlášky č. 437/2016 Sb.
Datum obnovení provozu	<pre>&lt;xsd:element name="datumObnoveniProvozu" type="DatumObnoveniProvozuTyp"/&gt; &lt;xsd:element name="datum" type="xsd:date"/&gt;</pre>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.
Datum ukončení provozu	<pre>&lt;xsd:element name="datumUkonceniProvozu" type="DatumUkonceniProvozuTyp"/&gt; &lt;xsd:element name="datum" type="xsd:date"/&gt;</pre>	Uvede se datum aktuálního roku, nebo ± 1 rok.
Místní název (název provozovny)	<pre>&lt;xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/&gt;</pre>	Název provozovny přidělený ohlašovatelem.
Používání upravených kalů	<pre>&lt;xsd:element name="pouzivaniUpravenychKalu" type="PouzivaniUpravenychKaluTyp" minOccurs="0" /&gt;</pre>	Povinné zvolit jeden z typů zařízení (s nebo bez dočasného uložení) pokud se jedná o první ohlášení. Pokud se nejedná o první ohlášení, pole se nevyplňuje.
- bez jejich dočasného uložení	<pre>&lt;xsd:element name="bezJejichDocasnehoUlozeni" type="BezJejichDocasnehoUlozeniTyp"/&gt;</pre>	-
- s jejich dočasným uložením	<pre>&lt;xsd:element name="sJejichDocasnymUlozenim" type="SJejichDocasnymUlozenimTyp"/&gt;</pre>	-
Údaje o umístění provozovny	<pre>&lt;xsd:element name="adresaUmisteni" type="AdresaTyp" minOccurs="0"/&gt;</pre>	Obecná definice common.xsd.
Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení	<pre>&lt;xsd:element name="souradnice" type="SouradniceTyp" minOccurs="0"/&gt;</pre>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Povinné pole v případě, kdy se jedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ) a zároveň se nejedná o mobilní zařízení.
Zeměpisná šířka (N)	<pre>&lt;xsd:element name="souradniceN" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/&gt;</pre>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd.

Zeměpisná délka (E)	<xsd:element name="souradniceE" type="Wgs84CoordinateTyp" minOccurs="0"/>	Souřadnice se musí nacházet v rozmezí definovaném souřadnicemi krajních bodů území Česka. Obecná definice common.xsd.
---------------------	---	---

### LIST č. 3b – Odpady přijímané do zařízení

Pole či sekce ve formuláři	Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ODP_ZARIZENI nebo logická kontrola	Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument
1 řádek	<xsd:element name="katalogOdpadu" type="KatalogOdpaduTyp"/>  <xsd:complexType name="KatalogOdpaduTyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="odpadSeq" type="OdpadTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	Povinné pole v případě, kdy se nejedná o první ohlášení za účelem získání identifikačního čísla zařízení (IČZ).
Katalogové číslo odpadu	<xsd:element name="katalogoveCisloOdpadu" type="KatalogoveCisloOdpaduTyp"/>	Každé katalogové číslo odpadu může být uvedeno pouze 1x s výjimkou kódu končícího na dvojčíslí 99, které musí být odlišeno v rámci kategorie odpadu. Obecná definice F_ODP_common_2018_1.xsd.
Kategorie odpadu	<xsd:element name="kategorieOdpaduVyberVycet" type="KategorieOdpaduVyberVycetTyp"/>	-
Způsob nakládání	<xsd:element name="kodyZpusobuNakladani" type="KodyZpusobuNakladaniZarizeniTyp"/>	-
Kód způsobu nakládání s odpadem	<xsd:element name="kod" type="ShortStringTyp"/>	Povinný údaj. Jediným povoleným kódem způsobu nakládání s odpadem je pro tento typ zařízení kód R10.
Název způsobu nakládání	<xsd:element name="navez" type="LongStringTyp" minOccurs="0"/>	-